

**Otázky včetně správných odpovědí
pro písemné testy a osnovy ústních zkoušek
pro jednotlivé druhy průkazů odborné způsobilosti
k obsluze vysílacích rádiových zařízení**

Otázky a správné odpovědi jsou zpracovány podle vyhlášky č. 157/2005 Sb., o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti (dále jen „vyhláška“). Znění jednotlivých otázek (oznamovací nebo tázací uvozující text) a odpovídajících odpovědí je formulováno tak, aby umožňovalo jednoznačný výběr jedné správné odpovědi (uvedeno dále) ze tří nabízených možností (bude v příslušných zkušebních testech).

A. Otázky a správné odpovědi pro písemné testy podle druhů průkazů odborné způsobilosti:

**(1) Všeobecný průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby
(§ 2 písm. a) vyhlášky)**

a) radiokomunikační předpisy:

1. zákon č. 127/2005 Sb.
 - upravuje na základě práva Evropských společenství podmínky podnikání a výkon státní správy, včetně regulace trhu, v oblasti elektronických komunikací
2. zákon č. 127/2005 Sb.
 - se nevztahuje na obsah služeb poskytovaných prostřednictvím sítí elektronických komunikací
3. zajištění účelného využívání rádiových kmitočtů a správu rádiového spektra vykonává
 - Český telekomunikační úřad
4. radiokomunikační službou je komunikační činnost, která spočívá v přenosu, vysílání nebo příjmu signálů prostřednictvím
 - rádiových vln
5. plán přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtovou tabulku) stanoví
 - Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhláškou
6. individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů uděluje
 - Český telekomunikační úřad
7. přiděl rádiových kmitočtů
 - neopravňuje podnikatele k využívání rádiových kmitočtů pro provoz vysílacích rádiových zařízení
8. držitel oprávnění k využívání rádiových kmitočtů je povinen platit za využívání rádiových kmitočtů
 - poplatek za jejich využívání
9. Český telekomunikační úřad udělí krátkodobé oprávnění k využívání rádiových kmitočtů na dobu nepřesahující
 - 1 měsíc

10. podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací a poskytovatel univerzální služby je povinen předkládat platné ceny služeb a jejich změny bezodkladně
 - Českému telekomunikačnímu úřadu
11. podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť je povinen zajišťovat integritu a bezpečnost své sítě
 - průběžně
12. státní kontrolu elektronických komunikací vykonává
 - Český telekomunikační úřad
13. fyzická osoba vykonávající obsluhu vysílacího rádiového zařízení bez platného průkazu odborné způsobilosti se dopustila
 - přestupku
14. za obsluhu vysílacího rádiového zařízení bez platného průkazu odborné způsobilosti uloží Úřad fyzické osobě pokutu do výše
 - 100 000 Kč
15. v mezinárodní volací značce České republiky tvoří první dvě písmena (prefixy) vždy dvojice písmen
 - OK nebo OL
16. mezinárodní volací značka letadlové stanice u letadel zapsaných v leteckém rejstříku ČR je
 - OK a další tři písmena
17. mezinárodní volací značka lodní stanice u lodí zapsaných v námořním rejstříku ČR je
 - OL a další dvě písmena
18. stanice provozované na základě všeobecného oprávnění lze provozovat
 - bez volací značky
19. falešné volací značky a falešné signály
 - se nesmí používat
20. pohyblivá stanice letecké pohyblivé služby je
 - letadlová stanice
21. pohyblivá stanice námořní pohyblivé služby je
 - lodní stanice
22. pevná služba je
 - radiokomunikační služba mezi stanovenými pevnými body
23. nejvyšší prioritu a absolutní přednost má zpráva
 - tísňová
24. tísňové volání a tísňová zpráva se vysílají jen na rozkaz
 - velitele nebo osoby odpovědné za loď nebo letadlo
25. mezinárodní tísňový kmitočet v radiotelefonii je
 - 2182 kHz
26. mezinárodní tísňový, bezpečnostní a volací kmitočet v radiotelefonii v námořní pohyblivé službě je
 - 156,8 MHz
27. mezinárodní tísňový kmitočet v radiotelefonii v letecké pohyblivé službě je
 - 121,5 MHz
28. pátrací a záchrannou operaci na moři může ukončit
 - velitel (řídící stanice) pátrací a záchranné operace
29. pohyblivým stanicím na moři nebo nad mořem je zakázáno provozovat
 - rozhlasovou službu
30. služba u letadlové nebo lodní stanice podléhá nejvyšší pravomoci
 - velitele nebo osoby, která je odpovědná za letadlo nebo loď

31. doba platnosti průkazů odborné způsobilosti pro leteckou a námořní pohyblivou službu je vyhláškou č. 157/2005 Sb. stanovena na
 - 5 let
32. první znak nebo první dva znaky mezinárodní volací značky označují
 - státní příslušnost stanice
33. stejná volací značka
 - nemůže být přidělena dvěma nebo více provozovatelům stanic
34. inspekční orgány zemí, které pohyblivá stanice (letadlo, loď) navštíví
 - mohou vyžadovat předložení průkazu operátora
35. Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) je
 - specializovanou organizací Organizace spojených národů pro oblast telekomunikací
36. mezinárodní organizací CEPT se rozumí
 - Evropská konference poštovních a telekomunikačních správ
37. Q-kódem se rozumí
 - kódová skupina tří písmen začínající vždy písmenem Q, která má určitý konkrétní, mezinárodně dohodnutý význam
38. volací značky se přidělují tak, aby nemohly být zaměněny
 - s tísňovými, pilnostními a bezpečnostními signály nebo s kódovými zkratkami Q-kódu
39. volací značkou je
 - každé poznávací označení stanice, které umožňuje zjištění její totožnosti během vysílání
40. provozovatel stanice vysílá na začátku a na konci spojení
 - vlastní volací značku
41. Mezi členy Regionální úmluvy o radiotelefonní službě na vnitrozemských vodních cestách
 - patří i Česká republika

b) radiokomunikační provoz:

1. letecká pohyblivá služba je
 - pohyblivá služba mezi leteckými stanicemi a letadlovými stanicemi nebo mezi letadlovými stanicemi navzájem
2. služba rádiového určování pro účely radionavigace je
 - radionavigační služba
3. letecká pevná služba (AFS) je
 - telekomunikační služba mezi stanovenými pevnými body
4. letecká rozhlasová služba je
 - služba určená k vysílání informací týkajících se leteckého provozu
5. vysílání pokusných signálů nesmí trvat déle než
 - 10 vteřin
6. při zkušebním vysílání dokonalá čitelnost je uváděna stupněm
 - 5
7. rychlost hovoru při radiotelefonním spojení nemá převyšovat
 - 100 slov za minutu
8. radiotelefonní spojení letadlo – země by se mělo provádět
 - všeobecně v jazyce ve kterém komunikuje pozemní stanice
9. zprávy musí být vysílány
 - v otevřené řeči a ve schválených frázích
10. při vysílání
 - zachováváme stále stejnou výši hlasu ve všech fázích hovoru

11. pořadí zpráv dopravovaných leteckou pohyblivou službou je
 - tísňové, pilnostní, o rádiovém zaměřování, pro zajištění bezpečnosti letů, meteorologické, o pravidelnosti letů
12. 3x opakovaný tísňový signál MAYDAY musí být použit
 - na začátku první zprávy tísňové korespondence
13. PAN PAN MEDICAL je radiotelefonní signál zprávy
 - pilnostní
14. tísňová korespondence
 - má přednost před všemi ostatními druhy spojení
15. pilnostní zpráva
 - má přednost před všemi ostatními druhy spojení vyjma tísňového provozu
16. tísňový a pilnostní provoz musí být veden na kmitočtu
 - který je v dané době používán
17. každá stanice, která ví o tísňovém provozu má povinnost
 - na tomto kmitočtu nevysílat ale tento provoz sledovat
18. po volání letecké stanice, na které tato stanice neodpoví, je letadlová stanice povinna
 - vyčkat nejméně 10 sekund než provede další volání
19. jména, zkratky a slova, jejichž výslovnost může vyvolat pochybnost se v radiotelefonním provozu musí
 - hláskovat
20. letadlová stanice potvrzuje příjem důležitých zpráv řízení letového provozu nebo jejich částí
 - jejich opakováním a připojením vlastní volací značky
21. letadlo přechází z jednoho rádiového kmitočtu na druhý
 - z příkazu letecké stanice v souladu s dohodnutými postupy
22. letadlo za letu
 - nesmí měnit svou poznávací značku
23. za letu musí letadlová stanice
 - udržovat stálé bdění
24. poznávací značka civilního letadla je složena
 - ze značky státní příslušnosti a rejstříkové značky
25. volací značku letadla lze tvořit
 - radiotelefonním označením provozovatele letadla za kterým následuje označení (číslo) letu
26. zkrácenou volací značku použije letadlová stanice
 - pouze v případě, že byla tímto způsobem oslovena leteckou stanicí
27. správné zkrácení volací značky OKABC je
 - OBC
28. jakmile je spojení navázáno
 - lze nepřetržitě korespondovat v obou směrech bez dalšího použití volacích značek nebo volání
29. všechna čísla se vyslovují
 - jednotlivě, s výjimkou čísel souvisejících s výškou nad hladinou moře, s výškou oblačnosti, dohlednosti a dráhové dohlednosti
30. pro označení nosného kmitočtu se používá při rozestupu 25 kHz
 - pouze prvních pět číslic
31. odchylky od spisovné češtiny při vysílání čísel jsou
 - u číslic: 2, 4, 7, 8
32. potvrzení příjmu leteckou stanicí musí obsahovat

- volací značku letadla za kterou následuje, je-li to nutné, volací značka letecké stanice
- 33. rádiové spojení může být ukončeno
 - na pokyn letecké stanice
- 34. volací značka letecké stanice je tvořena
 - zeměpisným názvem její polohy a službou, která je k dispozici
- 35. stanice letecké pohyblivé služby používají
 - koordinovaný světový čas
- 36. hláskovací abeceda (česká/anglická)

A - Adam / Alpha	E - Emil / Echo	I - Ivan / India
------------------	-----------------	------------------
- 37. hláskovací abeceda (česká/anglická)

B - Božena / Bravo	F - František / Foxtrot	J - Josef / Juliett
--------------------	-------------------------	---------------------
- 38. hláskovací abeceda (česká/anglická)

C - Cyril / Charlie	G - Gustav / Golf	K - Karel / Kilo
---------------------	-------------------	------------------
- 39. hláskovací abeceda (česká/anglická)

D - David / Delta	H - Helena / Hotel	L - Ludvík / Lima
-------------------	--------------------	-------------------
- 40. hláskovací abeceda (česká/anglická)

M - Marie / Mike	Q - Quido / Quebec	U - Urban / Uniform
------------------	--------------------	---------------------
- 41. hláskovací abeceda (česká/anglická)

N - Norbert / November	R - Rudolf / Romeo	V - Václav / Victor
------------------------	--------------------	---------------------
- 42. hláskovací abeceda (česká/anglická)

O - Otakar / Oscar	S - Svatopluk / Sierra	W - dvojité V / Whisky
--------------------	------------------------	------------------------
- 43. hláskovací abeceda (česká/anglická)

P - Petr / Papa	T - Tomáš / Tango	X - Xaver / X-ray
-----------------	-------------------	-------------------
- 44. hláskovací abeceda (česká/anglická)

Y - Ypsilon / Yankee	Z - Zuzana / Zulu	
----------------------	-------------------	--
- 45. správný Q-kód pro „tlak indikující nadmořskou výšku, přepočtený na střední hladinu moře“
 - QNH
- 46. správný Q-kód pro „magnetický kurs pro směr k Vám“
 - QDM
- 47. správný Q-kód pro „magnetické zaměření od Vás“
 - QDR
- 48. správný Q-kód pro „tlak přepočtený na střední hladinu moře podle barometrické formule“
 - QFF
- 49. správný Q-kód pro „přistání zakázáno“
 - QGO
- 50. správný Q-kód pro „povolení letu z ... do ...“
 - QAB
- 51. správný Q-kód pro „význačný provoz“
 - QAI
- 52. správný Q-kód pro „meteorologické pozorování“
 - QAM
- 53. správný Q-kód pro „povolení k přistání“
 - QGN
- 54. správný Q-kód pro „pravý kurs, který máte sledovat, abyste směřoval ke mně“
 - QUJ
- 55. správný Q-kód pro „žádost o zaměření“
 - QDL

56. správný Q-kód pro „nouzové přistání“
 - QHH
57. správný Q.-kód pro „jste/jsem rušen“
 - QRM
58. správný Q-kód pro „výška letu ...“
 - QAH
59. správný Q-kód pro „poloha vysílací stanice“
 - QTH
60. správná zkratka pro „kmitočet“
 - FREQ
61. správná zkratka pro „vzletová a přistávací dráha“
 - RWY
62. správná zkratka pro „odlet, odletět“
 - DEP
63. správná zkratka pro „automatická informační služba koncové řízené oblasti“
 - ATIS
64. správná zkratka pro „letová informační oblast“
 - FIR
65. správná zkratka pro „žádost, požadováno“
 - REQ
66. správná zkratka pro „mimo provoz, mimo službu“
 - U/S
67. správná zkratka pro „předpokládaný čas odletu“
 - ETD
68. správná zkratka pro „vzdálenost“
 - DIST
69. správná zkratka pro „letišť“
 - AD
70. správná zkratka pro „letadlo“
 - ACFT
71. slovo „čekejte“ znamená
 - čekejte, zavolám Vás
72. slovo „konec“ znamená
 - rozhovor je ukončen a neočekává se odpověď
73. slovo „provedu“ znamená
 - rozumím Vaší zprávě a budu podle ní postupovat
74. slovo „potvrďte“ znamená
 - potvrďte mi, že jste zprávu přijal a rozuměl jí
75. slovo „příjem“ znamená
 - moje vysílání skončilo, očekávám Vaši odpověď
76. slovo „rozumím“ znamená
 - přijal jsem vše z Vašeho posledního vysílání
77. slovo „schváleno“ znamená
 - povolení pro požadovaný úkon je schváleno
78. slovo „negativ“ znamená
 - povolení není potvrzeno – to není správné – ne
79. slovo „opakujte“ znamená
 - opakujte vše nebo následující část Vašeho posledního vysílání
80. slovo „správně“ znamená
 - to je správné

c) **elektrotechnika a radiotechnika:**

1. vodivost látek je způsobena
 - volnými elektrony v atomech látek
2. polovodiče lze vyrobit
 - z křemíku a germánia
3. polovodičová dioda je složena
 - z polovodičů typů P a N
4. zdrojem stejnosměrného proudu je
 - dynamo
5. paralelně řazené akumulátory
 - umožňují dodávat větší proud
6. alkalický akumulátor je tvořen
 - hydroxidem sodným nebo draselným a elektrodami z různých kovů
7. olovený akumulátor nabíjíme
 - proudem o velikosti desetiny kapacity akumulátoru
8. celkový odpor paralelně řazených odporů
 - je menší než hodnota nejmenšího z odporů
9. velikost sekundárního (výstupního) napětí transformátorů závisí
 - na počtu závitů v primárním a sekundárním vinutí
10. k ochraně proti nadměrnému proudu slouží
 - jistič
11. k ochraně proti přepětí slouží
 - jiskřiště
12. antény dělíme podle směru vysílání nebo příjmu na
 - směrové a všesměrové
13. všesměrová anténa má vyzařovací charakteristiku
 - kruhovou
14. všesměrová anténa musí přijímat nebo vysílat stejně všemi směry
 - v horizontální rovině
15. půlvlnný dipól
 - může být směrová i všesměrová anténa, záleží na jeho orientaci k zemskému povrchu
16. půlvlnný dipól umístěný rovnoběžně se zemským povrchem
 - má v horizontální rovině osmičkovou vyzařovací charakteristiku
17. anténa YAGI se skládá
 - z půlvlnného dipólu a dalších před ním a za ním umístěných prvků
18. rámová anténa má maximální příjem ze směru
 - roviny rámu
19. směr vysílání je pomocí rámové antény výhodnější a přesnější zjišťovat
 - natáčením rámové antény na minimální příjem
20. k získání jednoznačného výsledku zaměření rámovou anténou kombinujeme
 - s
 - tyčovou anténou
21. radiogoniometr je
 - zaměřovací neotočná anténa
22. na půlvlnný dipól lze přijímač dvoulinkou připojit
 - přes symetrizátor
23. vztah mezi délkou vlny (λ) a kmitočtem (f), když c je rychlost světla, je
 - $f = c / \lambda$
24. ionosféra je
 - obal země

25. ionosféra se nachází
 - ve výši 60 – 450 km nad Zemí
26. ionosféra vzniká
 - slunečním a kosmickým zářením
27. šíření rádiových vln
 - nižší kmitočty se odrážejí, vyšší kmitočty procházejí ionosférou
28. jednotlivé vrstvy ionosféry se označují
 - D, E, F1, F2
29. větší dosah vysílání v pásmu středních vln v noci je způsoben
 - vymizením vrstvy D v noci
30. kritický kmitočet je
 - nejvyšší kmitočet, který se při kolmém dopadu na ionosféru ještě odrazí
31. pro zajištění nejefektivnějšího přenosu informačního signálu postačuje přenášet
 - pouze jedno postranní pásmo
32. znakem A3E je označeno vysílání
 - radiotelefonie s amplitudovou modulací s dvojnásobným postranním pásmem
33. který typ modulace mění amplitudu vysokofrekvenčního signálu v závislosti na přiváděné informaci
 - amplitudová modulace
34. který typ modulace mění kmitočet vysokofrekvenčního signálu v závislosti na přiváděném modulačním napětí
 - kmitočtová modulace
35. modulace SSB je odvozena z amplitudové modulace, ve které je
 - potlačen nosný kmitočet a jedno z postranních pásem
36. rozsah ampérmetru se zvětšuje
 - odporem paralelně zařazeným k ampérmetru (bočník)
37. aby voltmetr a ampérmetr neovlivnily výsledky měření, musí být jejich vnitřní odpor
 - ampérmetru co nejmenší, voltmetru co největší
38. ampérmetr a voltmetr se při měření zařazují
 - ampérmetr do série se spotřebičem, voltmetr paralelně ke spotřebiči
39. v suchém, bezprašném prostředí považujeme za bezpečné napětí
 - stejnosměrné do 24 V a střídavé do 12 V
40. při úrazu elektrickým proudem
 - odstraníme postiženého z dosahu el. proudu a nedýchá-li, zavedeme umělé dýchání, případně masáž srdce.

(2) Omezený průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby
(§ 2 písm. b) vyhlášky)

- a) **radiokomunikační předpisy:**
/viz. odst. 1 písm. a) – str. 1/
- b) **radiokomunikační provoz:**
 1. letecká pohyblivá služba je
 - pohyblivá služba mezi leteckými stanicemi a letadlovými stanicemi nebo mezi letadlovými stanicemi navzájem
 2. letecká pevná služba (AFS) je
 - telekomunikační služba mezi stanovenými pevnými body
 3. letecká rozhlasová služba je
 - služba určená k vysílání informací týkajících se leteckého provozu

4. pozemní stanice letecké pohyblivé služby je
 - letecká stanice
5. vysílání pokusných signálů nesmí trvat déle než
 - 10 vteřin
6. při zkušebním vysílání dokonalá čitelnost je uváděna stupněm
 - 5
7. rychlost hovoru při radiotelefonním spojení nemá převyšovat
 - 100 slov za minutu
8. radiotelefonní spojení letadlo – země by se mělo provádět
 - všeobecně v jazyce ve kterém komunikuje pozemní stanice
9. zprávy musí být vysílány
 - v otevřené řeči a ve schválených frázích
10. při vysílání
 - zachováváme stále stejnou výši hlasu ve všech fázích hovoru
11. MAYDAY je radiotelefonní signál
 - tísňové zprávy
12. PAN PAN je radiotelefonní signál
 - pilnostní zprávy
13. tísňová korespondence
 - má přednost před všemi ostatními druhy spojení
14. pilnostní zpráva
 - má přednost před všemi ostatními druhy spojení vyjma tísňového provozu
15. tísňový a pilnostní provoz musí být veden na kmitočtu
 - který je v dané době používán
16. po volání letecké stanice, na které tato stanice neodpoví, je letadlová stanice povinna
 - vyčkat nejméně 10 sekund než provede další volání
17. jména, zkratky a slova, jejichž výslovnost může vyvolat pochybnost, se v radiotelefonním provozu musí
 - hláskovat
18. letadlová stanice udržuje rádiové spojení s řídicí stanicí
 - vždy, je-li to možné
19. letadlová stanice potvrzuje příjem důležitých zpráv řízení letového provozu nebo jejich částí
 - jejich opakováním a připojením vlastní volací značky
20. za letu musí letadlová stanice
 - udržovat stálé bdění
21. letadlo přechází z jednoho rádiového kmitočtu na druhý
 - z příkazu letecké stanice v souladu s dohodnutými postupy
22. jestliže letadlová stanice není schopna navázat spojení s leteckou stanicí na určeném a jiném kmitočtu pro danou trať
 - pokusí se navázat spojení s jiným letadlem nebo jinými leteckými stanicemi
23. služba mezi leteckými a letadlovými stanicemi nebo mezi letadlovými stanicemi navzájem je
 - letecká pohyblivá služba
24. letadlo za letu
 - nesmí měnit svou poznávací značku
25. poznávací značka civilního letadla je složena
 - ze značky státní příslušnosti a rejstříkové značky

26. volací značku letadla lze tvořit
- radiotelefonním označením provozovatele letadla za kterým následuje označení (číslo) letu
27. volací značka letecké stanice je tvořena
- zeměpisným názvem její polohy a službou, která je k dispozici
28. ve volací značce letecké stanice přibližovacího stanoviště může být název
- APPROACH
29. ve volací značce letecké stanice pro lety VFR je název
- INFORMACE
30. zkrácenou volací značku použije letadlová stanice
- pouze v případě, že byla tímto způsobem oslovena leteckou stanicí
31. správné zkrácení volací značky OKABC je
- OBC
32. fráze „vysílám naslepo“ se použije
- při neúspěšném navázání spojení
33. jestliže letadlová stanice není schopna navázat spojení s leteckou stanicí na určeném kmitočtu
- pokusí se o navázání spojení na jiném kmitočtu pro danou trať
34. všechna čísla se vyslovují
- jednotlivě, s výjimkou čísel souvisejících s výškou nad hladinou moře, s výškou oblačnosti, dohlednosti a dráhové dohlednosti
35. rádiové spojení může být ukončeno
- na pokyn letecké stanice
36. hláskovací abeceda (česká/anglická)
- A - Adam /Alpha E - Emil / Echo I - Ivan / India
37. hláskovací abeceda (česká/anglická)
- B - Božena / Bravo F - František / Foxtrot J - Josef / Juliett
38. hláskovací abeceda (česká/anglická)
- C - Cyril / Charlie G - Gustav / Golf K - Karel / Kilo
39. hláskovací abeceda (česká/anglická)
- D - David / Delta H - Helena / Hotel L - Ludvík / Lima
40. hláskovací abeceda (česká/anglická)
- M - Marie / Mike Q - Quido / Quebec U - Urban / Uniform
41. hláskovací abeceda (česká/anglická)
- N - Norbert / November R - Rudolf / Romeo V - Václav / Victor
42. hláskovací abeceda (česká/anglická)
- O - Otakar / Oscar S - Svatopluk / Sierra W - dvojité V / Whisky
43. hláskovací abeceda (česká/anglická)
- P - Petr / Papa T - Tomáš / Tango X - Xaver / X-ray
44. hláskovací abeceda (česká/anglická)
- Y - Ypsilon / Yankee Z - Zuzana / Zulu
45. správný Q-kód pro „tlak indikující nadmořskou výšku, přepočtený na střední hladinu moře
- QNH
46. správný Q-kód pro „magnetický kurs pro směr k Vám“
- QDM
47. správný Q-kód pro „přistání zakázáno“
- QGO
48. správný Q-kód pro „povolení letu z ... do ...“
- QAB
49. správný Q-kód pro „povolení k přistání“

- QGN
- 50. správný Q-kód pro „žádost o zaměření“
 - QDL
- 51. správná zkratka pro „vzletová a přistávací dráha“
 - RWY
- 52. správná zkratka pro „automatická informační služba koncové řízené oblasti“
 - ATIS
- 53. správná zkratka pro „letová informační oblast“
 - FIR
- 54. správná zkratka pro „kmitočet“
 - FREQ
- 55. správná zkratka pro „žádost, požadováno“
 - REQ
- 56. správná zkratka pro „odlet, odletět“
 - DEP
- 57. správná zkratka pro „vzdálenost“
 - DIST
- 58. správná zkratka pro „letišťe“
 - AD
- 59. správná zkratka pro „letadlo“
 - ACFT
- 60. správná zkratka pro „mimo provoz, mimo službu“
 - U/S

c) **elektrotechnika a radiotechnika:**

1. látky dělíme z hlediska vodivosti na
 - vodiče, nevodiče (izolanty), polovodiče
2. polovodiče jsou látky
 - uměle vyrobené z některých prvků
3. elektrické veličiny napětí, proud, výkon a odpor se v uvedeném pořadí měří v jednotkách
 - volt, ampér, watt, ohm
4. elektrický proud dělíme na
 - stejnosměrný a střídavý
5. výsledné napětí sériově řazených akumulátorů se rovná
 - součtu napětí jednotlivých akumulátorů
6. akumulátor do auta o napětí 12 V získáme
 - sériovým řazením šesti článků
7. jeden článek olověného akumulátoru má napětí
 - 2 V
8. baterii (suchý článek) nabíjíme
 - suchý článek nelze dobíjet
9. Ohmův zákon vyjadřuje
 - vztah mezi napětím, proudem a odporem
10. transformátor je
 - zařízení, které mění velikost střídavého napětí
11. velikost sekundárního (výstupního) napětí transformátoru závisí
 - na počtu závitů v primárním a sekundárním vinutí
12. transformátorem lze měnit velikost
 - střídavého proudu
13. k ochraně proti nadměrnému proudu slouží
 - jistič

14. antény dělíme podle směru vysílání nebo příjmu na
 - směrové a všesměrové
15. nejjednodušší všesměrovou anténou je
 - tyčová (prutová) anténa
16. anténa YAGI je
 - anténa s příjmem z jednoho směru
17. parabolická anténa je
 - směrová anténa
18. parabolická anténa se používá na příjem
 - těch nejkratších vln
19. rámová anténa slouží
 - k zaměřování směru vysílání
20. rámová anténa bez kombinace s další anténou
 - přijímá stejně ze dvou směrů
21. antény se na přijímače obvykle nepřipojují
 - zkrouceným izolovaným drátem
22. vztah mezi délkou vlny (λ) a kmitočtem (f), když je c rychlost světla, je
 - $f = c / \lambda$
23. ionosféra je
 - obal Země
24. fyzikálně ionosféra je
 - ionizované zbytky plynů – směs iontů a elektronů
25. rádiové vlny a ionosféra
 - nižší kmitočty se odrážejí, vyšší kmitočty procházejí ionosférou
26. od ionosféry se odráží
 - prostorová vlna
27. nejnižší vrstva ionosféry nad povrchem Země
 - v noci mizí
28. únik (fading) je
 - kolísání úrovně příjmu v důsledku interferencí nosné vlny
29. modulace je
 - ovlivnění nosné vlny přenášeným informačním signálem
30. při kmitočtové modulaci se informačním signálem mění
 - kmitočet nosné vlny
31. prostou amplitudovou modulací vzniká
 - nosná vlna a dvě postranní pásma
32. modulace SSB je odvozena z amplitudové modulace, ve které je
 - potlačen nosný kmitočet a jedno z postranních pásem
33. k modulaci ve vysílači dochází
 - v modulátoru
34. ampérmetr je zařízení sloužící
 - k měření proudu v elektrickém obvodu
35. voltmetr je zařízení sloužící
 - k měření napětí v elektrickém obvodu
36. tyčová (prutová) anténa má v horizontální rovině kruhový vyzařovací diagram a její polarizace je
 - vertikální
37. zisk antény typu YAGI lze zvětšit především
 - zvýšením počtu prvků
38. z hlediska možného rušení silným signálem je vhodné umístit vysílací anténu

- co nejdále od antén televizních a rozhlasových přijímačů
39. ochranný vodič musí být označen barvou
- kombinací žluto-zelené
40. při úrazu elektrickým proudem
- odstraníme postiženého z dosahu el. proudu a nedýchá-li, zavedeme umělé dýchání, případně masáž srdce.

(3) Všeobecný průkaz operátora námořní pohyblivé služby (GOC)
(§ 2 písm. c) vyhlášky)

a) radiokomunikační předpisy:

/viz. odst. 1, písm. a) – str. 1/

b) radiokomunikační provoz:

1. oblast pokrytá signálem alespoň jedné pobřežní VKV radiotelefonní stanice, která zabezpečuje nepřetržitou pohotovost pro tísňová volání DSC v systému GMDSS, se označuje jako
 - námořní oblast A1
2. oblast, vyjma oblastí A1, pokrytá signálem alespoň jedné pobřežní středovlnné radiotelefonní stanice, která zabezpečuje nepřetržitou pohotovost pro tísňová volání DSC v systému GMDSS, se označuje
 - námořní oblast A2
3. námořní oblastí A3 se v systému GMDSS rozumí
 - oblast, vyjma oblastí A1 a A2, pokrytá družicí Inmarsat, která zabezpečuje nepřetržitou pohotovost pro tísňová volání
4. námořní oblastí A4 se v systému GMDSS rozumí
 - oblast mimo oblastí A1, A2 a A3
5. vymezení oblastí A1 a A2 publikuje IMO v
 - Admiralty List of Radio Signals VOL 5
6. vybavení zařízeními GMDSS je povinné pro
 - všechny osobní lodě a nákladní lodě nad 300 GRT v mezinárodní přepravě
7. systém pro vysílání a automatický příjem námořních bezpečnostních informací úzkopásmovou telegrafii s přímým tiskem se nazývá
 - NAVTEX
8. má uživatel možnost zvolit příjem jen jedné stanice NAVTEX v případě, že danou oblast pokrývá více vysílačů?
 - ano, uživatel může svůj přijímač nastavit k tisku z jednoho vysílače, ale s výjimkou zpráv kategorie „Search and Rescue“, které nelze uživatelsky potlačit a budou přijímány ze všech stanic
9. koordinace vysílačů NAVTEX se provádí tak, že
 - pobřežní stanice vysílající zprávy NAVTEX časově sdílejí kmitočty 518 kHz
10. jak se pozná, která stanice zprávu NAVTEX vysílala a jaká je kategorie zprávy?
 - každá zpráva NAVTEX má v záhlaví čtyřmístný kód , kde první písmeno označuje stanici a druhé písmeno kategorii zprávy
11. jsou pro DSC určeny speciální kmitočty?
 - pro DSC je pásmu VKV vyhrazen kanál č. 70, na němž je možné komunikovat pouze DSC, fonický provoz je zablokován

12. pokud je pro DSC provoz používán přídavný kontrolér k lodní VKV radiostanici, je možné jej připojit i k středovlnnému nebo krátkovlnnému vysílači pro DSC provoz na SV a KV?
 - není, neboť VKV DSC se provozuje podle jiného protokolu než SV/KV DSC
13. k označení identity lodě v rámci DSC provozu se používá
 - pro identifikaci v rámci DSC provozu se používá devítimístný číselný kód MMSI (Maritime Mobile Service Identity), který se naprogramuje do kontroléru
14. dá se z MMSI lodě poznat pod jakou vlajkou pluje?
 - podle příslušného doporučení ITU první tři číslice (MID) kódu lodě označují stát v němž je loď registrována
15. jaké MMSI se použije při volání pobřežní stanice?
 - pobřežní stanice se volají devítimístným kódem, v němž se před MID (trojčíslí přidělené státu, z jehož území je pobřežní stanice provozována a jež používají k identifikaci jeho lodě) předřadí dvě nuly
16. je možné se pomocí DSC spojit s definovanou skupinou lodí?
 - DSC protokol umožňuje vyslat zprávu pro skupinu lodí vybraných podle určitého klíče (např. lodě pod jednou vlajkou nebo lodě přítomné v určité geografické oblasti)
17. při volání skupiny lodí se před MID předřazuje
 - jedna nula
18. funkčnost VKV zařízení DSC se ověřuje
 - pouze pomocí nabídky „SELF TEST“ se jednou za den prověřuje činnost kontroléru, „živé“ testování na kanálu 70 s jinou stanicí je zakázáno
19. běžné (rutinní) volání pomocí DSC obsahuje
 - identifikaci volané stanice nebo volaných stanic, identifikaci volající stanice, informaci o typu spojení jež se má navázat a navrhovaný provozní kanál
20. potvrzení běžného (rutinního) volání
 - pokud je potvrzení takového DSC volání vyžádáno, děje se také pomocí DSC volání (manuálně nebo automaticky) a jeho smyslem je, aby nedocházelo k automatickému opakování původního volání
21. obsah základní varianty tísňového volání DSC
 - základní varianta obsahuje údaje DISTRESS, MMSI, polohu a čas, tedy údaje, které jsou do kontroléru již naprogramovány nebo se vkládají průběžně
22. základní varianta tísňového volání DSC se vysílá
 - v situaci, kdy není čas na ruční vkládání dalších doplňujících údajů
23. postup pro vysílání tísňového volání DSC
 - nastavit kanál 70, pokud čas dovolí zvolit na kontroléru povahu tísně, vložit polohu (pokud není údaj z GPS k dispozici), vložit čas platnosti polohy, zvolit druh následné komunikace, odeslat tísňové volání a po příjmu potvrzení tísňového volání přepnout na kanál 16
24. opakování tísňového volání DSC
 - kontrolér opakuje vysílání tísňového volání automaticky vždy po 4 minutách dokud nepřijme od jiné stanice potvrzení nebo není vypnut
25. formát potvrzení tísňového volání DSC vysílaný pobřežní stanicí
 - ALL SHIPS, DISTRESS, MMSI stanice potvrzující tísňové volání, DISTRESS ACKNOWLEDGEMENT, MMSI lodě v tísni, její poloha a čas platnosti, následná komunikace (převzato z původního volání)

26. potvrzení tísňového volání DSC lodní stanicí
- přes to, že kontrolér operátora vybízí k okamžitému potvrzení přijatého tísňového volání DSC postupem, nabízený acknowledgement neodesílat, přepnout na kanál 16 a sledovat tísňový provoz z lodě v tísni, té pak radiotelefonním provozem tísňové volání ve vhodném okamžiku potvrdit
27. předávání tísňového volání DSC pobřežní stanicí (DISTRESS ALERT RELAY)
- pobřežní stanice takto alarmuje lodě, že v dané oblasti došlo k tísňové události, pokud inicializační tísňové volání či zprávu přijala na nestandardním kmitočtu nebo nebyl použit provoz DSC
28. předávání tísňového volání DSC lodní stanicí (DISTRESS ALERT RELAY)
- loď předává tímto způsobem tísňové DSC volání pobřežní stanici pokud zjistí, že pobřežní stanice do 3 minut toto volání nepotvrdila
29. nabídka pro specifikaci typu zprávy DISTRESS ALERT RELAY vysílané pobřežní stanicí
- jsou 3 možnosti: ALL SHIPS, SHIPS IN PARTICULAR GEOGRAPHICAL AREA a INDIVIDUAL STATION
30. jakou použije pobřežní stanice adresu u zprávy DISTRESS ALERT RELAY určené pro všechny lodě (ALL SHIPS)?
- žádnou, adresa není potřeba
31. jakou použije pobřežní stanice adresu u zprávy DISTRESS ALERT RELAY určené pro konkrétní loď (INDIVIDUAL STATION)?
- použije se MMSI této stanice
32. DSC volání DISTRESS ALERT RELAY vyslané pobřežní nebo lodní stanicí všem lodím potvrzují lodní stanice
- radiotelefonním provozem na kanálu 16
33. potvrzování DISTRESS ALERT RELAY vyslaného lodí pro pobřežní stanici
- toto volání pobřežní stanice potvrdí použitím DSC distress relay acknowledgement
34. pilnostní zprávy a DSC
- pilnostní zprávy se nejprve ohlásí pilnostním voláním DSC na kanálu 70, v němž se uvede na kterém kanálu (zpravidla 16) se bude pilnostní zpráva následně vysílat radiotelefonem
35. potvrzování příjmu pilnostních volání DSC provozem
- příjem pilnostních volání DSC se na kanálu 70 zásadně nepotvrzuje, loď pouze přepne na ohlášený kanál a přijme pilnostní zprávu
36. bezpečnostní zprávy a DSC
- bezpečnostní zprávy se nejprve ohlásí bezpečnostním voláním DSC na kanálu 70, v němž se uvede, na kterém kanálu (jiném než 16) se bude bezpečnostní zpráva vysílat radiotelefonem
37. potvrzování příjmu bezpečnostních volání DSC provozem
- příjem bezpečnostních volání DSC se na kanálu 70 zásadně nepotvrzuje, loď pouze přepne na ohlášený kanál a přijme bezpečnostní zprávu
38. je možno DSC používat i v oblasti A2?
- ano, na středních vlnách je pro DSC provoz Radiokomunikačním řádem určen kmitočt 2187,5 kHz
39. liší se DSC pro oblast A2 od DSC pro oblast A1?
- provozní postupy jsou prakticky stejné, technické charakteristiky a z toho plynoucí parametry kontrolérů jsou jiné, zařízení není záměnné

40. je možno používat DSC i v oblasti A3?
- ano, je zde dokonce alternativou k družicové pohotovosti pro tísňová volání možnost využití kmitočtů z pásem 4, 6, 8, 12 a 16 MHz
41. kmitočty pro DSC tísňová volání na krátkých vlnách
- pro DSC tísňová volání je v každém z krátkovlnných pásem námořní pohyblivé služby (4, 6, 8, 12 a 16 MHz) určen jeden kmitočet, na těchto kmitočtech drží alespoň jedna pobřežní stanice v dané oblasti nepřetržitě pohotovost
42. je zajištěna nepřetržitá pohotovost pro DSC tísňová volání v oblasti A4
- ano, oblast A4 je pokryta krátkovlnným DSC a jako druhý prostředek pro tísňové volání se zde používá EPIRB Cospas-Sarsat
43. vlastnosti DSC pro oblasti A3 a A4
- po provozní stránce i co do parametrů je shodné s DSC pro střední vlny (nikoli s VKV DSC)
44. systém Inmarsat pokrývá Zemi s výjimkou
- řídky osídlených polárních oblastí severně od 70° N a jižně od 70° S
45. komunikační prostředky používané pro všeobecné komunikace (komerční, soukromé ...) v oblasti A4 nebo ve speciálním případě v oblasti A3
- používá se úzkopásmová telegrafie s přímým tiskem (NBDP, tzn. radiodálnopis 50 baud) nebo některá varianta rychlejšího přenosu dat na krátkovlnných pásmech (pactor, clover)
46. radiotelefonní tísňové kmitočty v oblasti A3 a A4
- pro radiotelefonní tísňová volání je v každém z krátkovlnných pásem námořní pohyblivé služby (4, 6, 8, 12 a 16 MHz) vyčleněn jeden kmitočet, na těchto kmitočtech drží alespoň jedna pobřežní stanice v dané oblasti nepřetržitě pohotovost
47. jsou družicové terminály Inmarsat vhodné pro tísňové volání?
- pro tísňový provoz je možné použít všechny standardy Inmarsat, IMO však jako součást systému GMDSS uznává pouze standard C (všesměrová anténa a možnost napájení z akumulátorové baterie)
48. terminál Inmarsat standard-A
- IMO jej neuznává za zařízení vhodné pro systém GMDSS
49. terminál Inmarsat standard-B
- není uznán pro systém GMDSS
50. terminál Inmarsat standard-M
- není součástí systému GMDSS
51. terminál Inmarsat standard C
- poskytuje telexový provoz 50 baud, přenos dat rychlostí 300 baud, příjem MSI zpráv služby EGC a díky všesměrové anténě a možnosti provozu z baterií zaručuje systémem GMDSS požadovanou nepřetržitou pohotovost pro tísňové situace
52. identifikace terminálů Inmarsat
- každý terminál má unikátní identifikační číslo přidělované přímo ústředím Inmarsat (čísla jsou podle standardu 7 až 9 místná), čísel standardu A začíná číslicí 1, standardu-B číslicí 3, standardu C číslicí 4
53. tísňové volání pomocí terminálu Inmarsat standard C
- terminál standard C umožňuje vyslat (připravené-default) tísňové volání prakticky okamžitě, obsahuje kategorii zprávy (DISTRESS), identifikační číslo terminálu, jméno lodě, volací znak a aktualizovanou polohu
54. za jak dlouho zaznamená družice aktivovaný EPIRB?

- v případě EPIRBu Inmarsat, který je sledován geostacionárními družicemi, to bude mezi 70° N a 70° S prakticky okamžitě, průměrná doba u systému Cospas-Sarsat, který používá 3-4 družice na nízkých polárních drahách, činí 60 minut
55. čím je tvořen systém Inmarsat?
- systém Inmarsat tvoří 3 základní komponenty - kosmický segment, pozemský segment a pozemské mobilní stanice (lodní a letadlové terminály)
56. zálohování družic Inmarsat je provedeno
- v každém regionu (AOR-E, AOR-W, POR a IOR) je jedna družice v provozu a další jsou na oběžné dráze v záloze, jsou to družice druhé generace (1990-92) a třetí generace (1997)
57. dá se z ČR dovolat na loď vybavenou terminálem Inmarsat?
- ano, telefonem i telexem – je třeba znát identifikační číslo terminálu a region kde se nachází (další postup telefonního volání najdeme např. v telefonním seznamu)
58. jak je účtována a úhradu zpoplatňovaných telekomunikačních služeb poskytovaných lodním družicovým stanicím (terminálům) pozemskými stanicemi Inmarsat?
- účty pozemských stanic v zastoupení vlastníka lodě vyřizuje odúčtovna (accounting authority – AA) nebo poskytovatel služeb Inmarsat (Inmarsat service provider – ISP), se kterými za tím účelem vlastník lodě uzavře smlouvu
59. jak se označují odúčtovny služeb Inmarsat?
- odúčtovny se označují čtyřpísmenným kódem AAIC skládajícím se ze dvou písmen a dvou číslic, přičemž písmena označují stát a číslice pořadové číslo (např. současná jediná odúčtovna ČR má označení CS01, Slovensko SK01)
60. požadavky Inmarsatu na odúčtovny
- odúčtovna musí být uznána věcně příslušným orgánem státní správy (v ČR ČTÚ), musí být zaregistrována v ITU a musí mít s vlastníkem lodí uzavřenou smlouvu (seznam těchto odúčtoven je zveřejněn v publikacích ITU)
61. jak zjistíme poplatky za telekomunikační služby?
- poplatky jsou veřejně dostupné v publikacích ITU a Inmarsat, na jejich internetových stránkách i na stránkách pozemských stanic
62. hláskovací abeceda (česká/anglická)
- | | | |
|------------------|-----------------|------------------|
| A - Adam / Alpha | E - Emil / Echo | I - Ivan / India |
|------------------|-----------------|------------------|
63. hláskovací abeceda (česká/anglická)
- | | | |
|--------------------|--------------------------|---------------------|
| B - Božena / Bravo | F - František / Foxtrott | J - Josef / Juliett |
|--------------------|--------------------------|---------------------|
64. hláskovací abeceda (česká/anglická)
- | | | |
|---------------------|-------------------|------------------|
| C - Cyril / Charlie | G - Gustav / Golf | K - Karel / Kilo |
|---------------------|-------------------|------------------|
65. hláskovací abeceda (česká/anglická)
- | | | |
|-------------------|--------------------|-------------------|
| D - David / Delta | H - Helena / Hotel | L - Ludvík / Lima |
|-------------------|--------------------|-------------------|
66. hláskovací abeceda (česká/anglická)
- | | | |
|------------------|--------------------|---------------------|
| M - Marie / Mike | Q - Quido / Quebec | U - Urban / Uniform |
|------------------|--------------------|---------------------|
67. hláskovací abeceda (česká/anglická)
- | | | |
|------------------------|--------------------|---------------------|
| N - Norbert / November | R - Rudolf / Romeo | V - Václav / Victor |
|------------------------|--------------------|---------------------|
68. hláskovací abeceda (česká/anglická)
- | | | |
|--------------------|------------------------|------------------------|
| O - Otakar / Oscar | S - Svatopluk / Sierra | W - dvojité V / Whisky |
|--------------------|------------------------|------------------------|
69. hláskovací abeceda (česká/anglická)

- P - Petr / Papa T - Tomáš / Tango X - Xaver / X-ray
70. hláskovací abeceda (česká/anglická)
 Y - Ypsilon / Yankee Z - Zuzana / Zulu
71. správný Q-kód pro „radiotelefonní komunikace na 2182 kHz“
 - QOB
72. správný Q-kód pro „radiotelefonní komunikace na 156,8 MHz“
 - QOC
73. správný Q-kód pro „schopnost plavidla k přijetí selektivního volání“
 - QOL
74. správný Q-kód pro „kmitočet, na kterém může plavidlo provádět selektivní volání“
 - QOM
75. správný Q-kód pro „název nebo jméno stanice“
 - QRA
76. správný Q-kód pro „atmosférické rušení“
 - QRN
77. správný Q-kód pro „pomalejší vysílání“
 - QRS
78. správný Q-kód pro „jste/jsem připraven“
 - QRV
79. správný Q-kód pro „kdo mne volá?“
 - QRZ
80. správný Q-kód pro „snížení výkonu stanice“
 - QRP
81. správný Q-kód pro „výše poplatku“
 - QSJ
82. správný Q-kód pro „potvrzení příjmu“
 - QSL
83. správný Q-kód pro „pracovní kmitočet“
 - QSS
84. správná zkratka pro „Mezinárodní námořní organizace“
 - IMO
85. správná zkratka pro „mezinárodní Úmluva o bezpečnosti lidského života na moři“
 - SOLAS
86. správná zkratka pro „odpovídač pro účely pátrání a záchrany“
 - SART
87. správná zkratka pro „koordinovaný světový čas“
 - UTC
88. správná zkratka pro „poplatek za služby poskytnuté na lodi“
 - SC
89. správná zkratka pro „poplatek za služby pobřežní stanice“
 - CC
90. správná zkratka pro „částka za přenos po pozemních spojích“
 - LL
91. výraz „ALL AFTER ...“ znamená
 - vše za ...
92. výraz „GO AHEAD“ znamená
 - vysílejte
93. výraz „GO TO CHANNEL ...“ znamená
 - přejděte na kanál ...

- 94. výraz „I SAY AGAIN“ znamená
 - opakuji
 - 95. výraz „CORRECTION“ znamená
 - oprava
 - 96. výraz „I SPELL“ znamená
 - hláskuji
 - 97. výraz „RADIO CHECK“ znamená
 - kontrola rádia
 - 98. výraz „OVER“ znamená
 - příjem
 - 99. výraz „SPEAK SLOWLY“ znamená
 - mluvte pomalu
 - 100. výraz „CONTACT ...“ znamená
 - navažte spojení s ...
- c) **elektrotechnika a radiotechnika:**
/viz. odst. 1 písm. c) – str. 7/

(4) Omezený průkaz operátora námořní pohyblivé služby (ROC)
(§ 2 písm. d) vyhlášky)

- a) **radiokomunikační předpisy:**
/viz. odst. 1 písm. a) – str. 1/
- b) **radiokomunikační provoz:**
 1. oblast pokrytá signálem alespoň jedné pobřežní VKV radiotelefonní stanice, která zabezpečuje nepřetržitou pohotovost pro tísňová volání DSC v systému GMDSS, se označuje jako
 - námořní oblast A1
 2. vybavení zařízeními GMDSS je povinné pro
 - všechny osobní lodě a nákladní lodě nad 300 GRT v mezinárodní přepravě
 3. systém pro vysílání a automatický příjem námořních bezpečnostních informací úzkopásmovou telegrafii s přímým tiskem se nazývá
 - NAVTEX
 4. koordinace vysílačů NAVTEX se provádí tak, že
 - pobřežní stanice vysílající zprávy NAVTEX časově sdílejí kmitočet 518 kHz
 5. má uživatel možnost zvolit příjem jen jedné stanice NAVTEX v případě, že danou oblast pokrývá více vysílačů?
 - ano, uživatel může svůj přijímač nastavit k tisku z jednoho vysílače, ale s výjimkou zpráv kategorie „Search and Rescue“, které nelze uživatelsky potlačit a budou přijímány ze všech stanic
 6. jak se pozná, která stanice zprávu NAVTEX vyslala a jaká je kategorie zprávy?
 - každá zpráva NAVTEX má v záhlaví čtyřmístný kód, kde první písmeno označuje stanici a druhé písmeno kategorii zprávy
 7. jsou pro DSC určeny speciální kmitočty?
 - pro DSC je v pásmu VKV vyhrazen kanál č. 70, na němž je možné komunikovat pouze DSC, fonický provoz je zablokován
 8. pokud je pro DSC provoz používán přídatný kontrolér k lodní VKV radiostanici, je možné jej připojit i k středovlnnému nebo krátkovlnnému vysílači pro DSC provoz na SV a KV?

- není, neboť VKV DSC se provozuje podle jiného protokolu než SV/KV DSC
9. k označení identity lodě v rámci DSC provozu se používá
 - pro identifikaci v rámci DSC provozu se používá devítimístný číselný kód MMSI (Maritime Mobile Service Identity), který se naprogramuje do kontroléru
 10. dá se z MMSI lodě poznat pod jakou vlajkou pluje?
 - podle příslušného doporučení ITU první tři číslice (MID) kódu lodě označují stát v němž je loď registrována
 11. MID České republiky je
 - 270
 12. jaké MMSI se použije při volání pobřežní stanice?
 - pobřežní stanice se volají devítimístným kódem, v němž se před MID (trojčíslí přidělené státu, z jehož území pobřežní stanice pracuje a jež používají k identifikaci jeho lodě) předřadí dvě nuly
 13. je možné se pomocí DSC spojit s definovanou skupinou lodí?
 - DSC protokol umožňuje vyslat zprávu pro skupinu lodí vybraných podle určitého klíče (např. loď pod jednou vlajkou nebo loď přítomné v určité geografické oblasti)
 14. při volání skupiny lodí se před MID předřazuje
 - jedna nula
 15. funkčnost VKV zařízení DSC se ověřuje
 - pouze pomocí nabídky „SELF TEST“ se jednou za den prověřuje činnost kontroléru, „živé“ testování na kanálu 70 s jinou stanicí je zakázáno
 16. poslechové hlídky na lodi vybavené zařízením DSC
 - předpisy stanoví, že loď na moři musí mít na kanál 70 trvale nastaven přijímač, k němuž je připojen kontrolér připravený registrovat příchozí DSC zpráv (v praxi se tento požadavek řeší použitím dvou VKV radiostanic, jedna sleduje fonický provoz, zejména kanál 16, druhá DSC kanál 70)
 17. běžné (rutinní) volání pomocí DSC obsahuje
 - identifikaci volané stanice nebo volaných stanic, identifikaci volající stanice, informaci o typu spojení jež se má navázat a navrhovaný provozní kanál
 18. potvrzení běžného (rutinního) volání
 - pokud je potvrzení takového DSC volání vyžádáno, děje se také pomocí DSC volání (manuálně nebo automaticky) a jeho smyslem je, aby nedocházelo k automatickému opakování původního volání
 19. funkce tlačítka „Distress“ (někde se používá též označení SOS)
 - tlačítko je výrazně odlišeno, umístěno pod krytem a základní varianta tísňového volání se vyšle, jestliže tlačítko držíme stlačené nepřetržitě 5 až 6 sekund
 20. obsah základní varianty tísňového volání DSC
 - základní varianta obsahuje údaje DISTRESS, MMSI, polohu a čas, tedy údaje, které jsou do kontroléru již naprogramovány nebo se vkládají průběžně
 21. základní varianta tísňového volání DSC se vysílá
 - v situaci, kdy není čas na ruční vkládání dalších doplňujících údajů
 22. způsob vkládání údajů o poloze do tísňového volání DSC

- výstup z přijímače GPS je přes rozhraní přiváděn do kontroléru DSC, takže údaj o poloze je zde aktualizován průběžně, navíc je možné vkládat údaj o poloze i ručně
23. postup pro vysílání tísňového volání DSC
- nastavit kanál 70, pokud čas dovolí zvolit na kontroléru povahu tísně, vložit polohu (pokud není údaj z GPS k dispozici), vložit čas platnosti polohy, zvolit druh následné komunikace, odeslat tísňové volání a po příjmu potvrzení tísňového volání přepnout na kanál 16
24. opakování tísňového volání DSC
- kontrolér opakuje vysílání tísňového volání automaticky vždy po 4 minutách dokud nepřijme od jiné stanice potvrzení nebo není vypnut
25. proč má příjem tísňového volání DSC nejdříve potvrdit pobřežní stanice?
- pokud má pobřežní stanice slabší signál nemusí tísňové volání na první pokus přijmout kompletně a čeká na jeho opakování, k tomu však nemusí z důvodu neuváženého/uspěchaného potvrzení lodí provozem DSC vůbec dojít, takže pobřežní stanice o tísňovém volání neví
26. formát potvrzení tísňového volání DSC vysílaný pobřežní stanicí
- ALL SHIPS, DISTRESS, MMSI stanice potvrzující tísňové volání, DISTRESS ACKNOWLEDGEMENT, MMSI loď v tísni, její poloha a čas platnosti, následná komunikace (převzato z původního volání)
27. potvrzení tísňového volání DSC lodní stanicí
- přes to, že kontrolér operátora vybízí k okamžitému potvrzení přijatého tísňového volání DSC postupem, nabízený acknowledgement neodesílat, přepnout na kanál 16 a sledovat tísňový provoz z loď v tísni, té pak radiotelefonním provozem tísňové volání ve vhodném okamžiku potvrdit
28. předávání tísňového volání DSC pobřežní stanicí (DISTRESS ALERT RELAY)
- pobřežní stanice takto alarmuje loď, že v dané oblasti došlo k tísňové události, pokud inicializační tísňové volání či zprávu přijala na nestandardním kmitočtu nebo nebyl použit provoz DSC
29. předávání tísňového volání DSC lodní stanicí (DISTRESS ALERT RELAY)
- loď předává tímto způsobem tísňové DSC volání pobřežní stanici pokud zjistí, že pobřežní stanice do 3 minut toto volání nepotvrdila
30. nabídka pro specifikaci typu zprávy DISTRESS ALERT RELAY vysílané pobřežní stanicí
- jsou 3 možnosti: ALL SHIPS, SHIPS IN PARTICULAR GEOGRAPHICAL AREA a INDIVIDUAL STATION
31. jakou použije pobřežní stanice adresu u zprávy DISTRESS ALERT RELAY určené pro všechny lodě (ALL SHIPS)?
- žádnou, adresa není potřeba
32. jakou použije pobřežní stanice adresu u zprávy DISTRESS ALERT RELAY určené pro všechny lodě v určité geografické oblasti (SHIPS IN PARTICULAR GEOGRAPHICAL AREA)?
- oblast bude definována dle nabídky v menu kontroléru (příslušného doporučení ITU)
33. jakou použije pobřežní stanice adresu u zprávy DISTRESS ALERT RELAY určené pro konkrétní loď (INDIVIDUAL STATION)?
- použije se MMSI této stanice
34. formát DISTRESS ALERT RELAY pobřežní stanice pro všechny lodě

- ALL SHIPS–category DISTRESS–0023212345–telecommand DISTRESS RELAY – MMSI loď v tísni a informace přijatá v inicializačním tísňovém volání
- 35. DSC volání DISTRESS ALERT RELAY vyslané pobřežní nebo lodní stanicí všem loďm potvrzují lodní stanice
 - radiotelefonním provozem na kanálu 16
- 36. potvrzování DISTRESS ALERT RELAY vyslaného lodí pro pobřežní stanici
 - toto volání pobřežní stanice potvrdí použitím DSC distress relay acknowledgement
- 37. pilnostní zprávy a DSC
 - pilnostní zprávy se nejprve ohlásí pilnostním voláním DSC na kanálu 70, v němž se uvede na kterém kanálu (zpravidla 16) se bude pilnostní zpráva následně vysílat radiotelefonem
- 38. potvrzování příjmu pilnostních volání DSC provozem
 - příjem pilnostních volání DSC se na kanálu 70 zásadně nepotvrzuje, loď pouze přepne na ohlášený kanál a přijme pilnostní zprávu
- 39. bezpečnostní zprávy a DSC
 - bezpečnostní zprávy se nejprve ohlásí bezpečnostním voláním DSC na kanálu 70, v němž se uvede, na kterém kanálu (jiném než 16) se bude bezpečnostní zpráva následně vysílat radiotelefonem
- 40. potvrzování příjmu bezpečnostních volání DSC provozem
 - příjem bezpečnostních volání DSC se na kanálu 70 zásadně nepotvrzuje, loď pouze přepne na ohlášený kanál a přijme bezpečnostní zprávu
- 41. hláskovací abeceda (česká/anglická)

A - Adam / Alpha	E - Emil / Echo	I - Ivan / India
------------------	-----------------	------------------
- 42. hláskovací abeceda (česká/anglická)

B - Božena / Bravo	F - František / Foxtrott	J - Josef / Juliett
--------------------	--------------------------	---------------------
- 43. hláskovací abeceda (česká/anglická)

C - Cyril / Charlie	G - Gustav / Golf	K - Karel / Kilo
---------------------	-------------------	------------------
- 44. hláskovací abeceda (česká/anglická)

D - David / Delta	H - Helena /Hotel	L - Ludvík / Lima
-------------------	-------------------	-------------------
- 45. hláskovací abeceda (česká/anglická)

M - Marie / Mike	Q - Quido / Quebec	U - Urban / Uniform
------------------	--------------------	---------------------
- 46. hláskovací abeceda (česká/anglická)

N - Norbert / November	R - Rudolf / Romeo	V - Václav / Victor
------------------------	--------------------	---------------------
- 47. hláskovací abeceda (česká/anglická)

O - Otakar / Oscar	S - Svatopluk / Sierra	W - dvojité V / Whisky
--------------------	------------------------	------------------------
- 48. hláskovací abeceda (česká/anglická)

P - Petr / Papa	T - Tomáš / Tango	X - Xaver / X-ray
-----------------	-------------------	-------------------
- 49. hláskovací abeceda (česká/anglická)

Y - Ypsilon / Yankee	Z - Zuzana / Zulu
----------------------	-------------------
- 50. správný Q-kód pro „radiotelefonní komunikace na 2182 kHz“
 - QOB
- 51. správný Q-kód pro „radiotelefonní komunikace na 156,8 MHz“
 - QOC
- 52. správný Q-kód pro „komunikace s protistanicí v jazyce ...“
 - QOD
- 53. správný Q-kód pro „schopnost plavidla k přijetí selektivního volání“
 - QOL

54. správný Q-kód pro „kmitočty na kterém může plavidlo provádět selektivní volání“
- QOM
55. správný Q-kód pro „název nebo jméno stanice“
- QRA
56. správný Q-kód pro „atmosférické rušení“
- QRN
57. správný Q-kód pro „snížení výkonu stanice“
- QRP
58. správný Q-kód pro „pomalejší vysílání“
- QRS
59. správný Q-kód pro „jste/jsem připraven“
- QRV
60. správný Q-kód pro „kdo mne volá?“
- QRZ
61. správný Q-kód pro „výše poplatku“
- QSJ
62. správný Q-kód pro „potvrzení příjmu“
- QSL
63. správná zkratka pro „Mezinárodní námořní organizace“
- IMO
64. správná zkratka pro „mezinárodní Úmluva o bezpečnosti lidského života na moři“
- SOLAS
65. správná zkratka pro „identifikační číslo námořní pohyblivé služby“
- MMSI
66. správná zkratka pro „rádiová bóje označující místo katastrofy“
- EPIRB
67. správná zkratka pro „odpověď pro účely pátrání a záchrany“
- SART
68. správná zkratka pro „koordinovaný světový čas“
- UTC
69. správná zkratka pro „poplatek za služby poskytnuté na lodi“
- SC
70. správná zkratka pro „poplatek za služby pobřežní stanice“
- CC
71. správná zkratka pro „částka za přenos po pozemních spojích“
- LL
72. výraz „ALL AFTER ...“ znamená
- vše za ...
73. výraz „GO AHEAD“ znamená
- vysílejte
74. výraz „GO TO CHANNEL ...“ znamená
- přejděte na kanál ...
75. výraz „I SAY AGAIN“ znamená
- opakují
76. výraz „CORRECTION“ znamená
- oprava
77. výraz „RADIO CHECK“ znamená
- kontrola rádia
78. výraz „OVER“ znamená

- příjem
- 79. výraz „SPEAK SLOWLY“ znamená
 - mluvte pomalu
- 80. výraz „CONTACT ...“ znamená
 - navažte spojení s ...

c) elektrotechnika a radiotechnika:

/viz. odst. 2 písm. c) – str. 11/

(5) Všeobecný průkaz radiotelefonisty pohyblivé radiotelefonní služby
(§ 2 písm. e) vyhlášky)

a) radiokomunikační předpisy:

/viz. odst. 1 písm. a) – str. 1/

b) radiokomunikační provoz:

1. v radiotelefonním provozu je nutné
 - mluvit stručně a vystříhat se váhavých zvuků, zabránit zbytečnému opakování
2. rádiová komunikace se používá v pohyblivé námořní službě zejména pro
 - zajištění bezpečnosti života na moři a na vodních cestách, pro orientaci plavidel a pro efektivnější využití plavidel
3. technika řeči
 - správná a pečlivá výslovnost bez hrubých výrazů, stejnoměrná rychlost, stejná úroveň (síla a výška hlasu), přepínání mikrotelefonu přesně synchronizujeme s naší mluvou
4. předběžnými operacemi před voláním rozumíme
 - kromě přípravy stanice a operátora na spojení i prověření, zda na volacím kmitočtu někdo nepracuje, a pokud jde o tísňový a volací kmitočet zda se zde neodehrává tísňový provoz, nebo neprobíhá radiotelefonní hlídka
5. při navazování rádiového spojení
 - voláme nejprve třikrát volací znak nebo jméno volané stanice
6. GMDSS je zkratka pro
 - Global Maritime Distress and Safety System
7. správné volání pobřežní stanice RIJEKA RADIO (od lodě NIKE 6)
 - RIJEKA RADIO, RIJEKA RADIO, RIJEKA RADIO this is sailing boat NIKE 6, NIKE 6, NIKE 6 over
8. opakování běžného rutinního (bez nároku na přednostní odbavení) volání na stejném kmitočtu jestliže volaná stanice neodpovídá
 - volání je možno ještě dvakrát po cca minutě opakovat, třetí opakování může následovat až po 15 minutách
9. potvrzování pokynů a instrukcí (od správy přístavu plout k bojce č. 4)
 - PORT CONTROL here is pleasure yacht BLUE MOON, ROGER, I will proceed to buoy number 4, OUT
10. signál MAYDAY RELAY je
 - signál předcházející opakování tísňové zprávy stanicí, která ji zachytila z vysílání lodní stanice v tísni, ale tuto zprávu nikdo nepotvrdil a loď sama není schopna poskytnout pomoc
11. signál SILENCE FINI je
 - signál oznamující ukončení tísňového provozu a vysílá jej stanice, která tento tísňový provoz řídila

12. když si při příjmu nejsme jisti určitou pasáží uprostřed zprávy, požádáme o opakování takto
 - SAY AGAIN ALL BETWEEN a přidáme slova mezi nimž je chybný text
13. výraz v přijaté zprávě ověříme pomocí slova
 - CONFIRM a přidáme slovo, o němž máme pochybnosti
14. zpráva, před kterou je vysílán pilnostní signál, může být vysílána
 - pouze v otevřené řeči
15. MAN OVERBOARD (kdy je ohrožen jeden život, ale ostatní členové posádky ani loď nejsou v ohrožení) patří do kategorie komunikace
 - pilnostní
16. mezi bezpečnostní zprávy (MSI) nepatří
 - meteorologické synoptické mapy
17. poplatky za radiokomunikační služby v námořní pohyblivé službě se účtují v
 - GFr (zlatý frank Mezinárodní telekomunikační unie)
18. za včasné vyrovnání lodních poplatků za služby pobřežních stanic má zodpovědnost
 - AAIC - mezinárodní odúčtovna lodních poplatků, se kterou má vlastník lodě smlouvu
19. odpověď na otázku pobřežní stanice WHAT IS YOUR COMPANY ? v případě, že loď pod českou vlajkou požaduje placenou radiokomunikační službu, zní
 - CS01
20. mezi složky poplatku za radiokomunikační služby v námořní pohyblivé službě nepatří
 - poplatek za využívání rádiových kmitočtů
21. tíšňová zpráva obsahuje
 - MAYDAY, polohu plavidla v tíšni, povahu tíšně, druh požadované pomoci a jakékoli další sdělení usnadňující pomoc
22. volací znak, případně jinou identifikaci stanice, je nutno vysílat alespoň jednou za
 - 5 minut
23. zaslechne-li operátor stanice volání, ale nerozumí komu je určeno
 - nesmí odpovědět, musí počkat až volající volání zopakuje
24. MSI je zkratka označující
 - námořní bezpečnostní informace (výstrahy, předpověď počasí) vysílání pobřežními stanicemi v pravidelných relacích několikrát denně, po předhlášení na volacím kmitočtu zpravidla po uplynutí radiotelefonní hlídky
25. do staničního deníku se nezapisují
 - údaje, které je nutno uvádět také do lodního deníku
26. v případě, že bylo omylem vysláno tíšňové volání
 - okamžitě jej stejným prostředkem odvoláme a následně všemi ostatními dostupnými prostředky
27. zpráva, před kterou je vysílán pilnostní signál, může být vysílána
 - pouze v otevřené řeči
28. oprava při zasílání radiotelegramu se provádí
 - vrácením se na poslední správně převzaté slovo a použitím standardního výrazu CORRECTION
29. standardní výraz WORD TWICE ve zprávě má význam
 - každé slovo se musí číst dvakrát
30. EPIRB je zkratka pro
 - rádiovou bóji označující místo katastrofy

31. smí stanice v tísni při tísňovém volání směřovat volání konkrétní stanici (lodi) ?
 - ne, jde o životy a záchránce si nelze vybírat
32. bezpečnostní signál se používá zejména
 - před zprávami, které se týkají bezpečnosti plavby nebo meteorologické výstrahy
33. řídící stanici v tísni je zpravidla
 - stanice v tísni, která však může řízení tísňového provozu postoupit jiné stanici
34. pro spojení loď – loď na vzdálenost cca 10 mil je optimální použít kmitočty z pásma
 - VKV
35. námořní jachty plující pod českou vlajkou
 - nemají povinnost vést rádiový (staniční) deník
36. hláskovací abeceda (česká/anglická)
 A - Adam / Alpha E - Emil / Echo I - Ivan / India
37. hláskovací abeceda (česká/anglická)
 B - Božena / Bravo F - František / Foxtrot J - Josef / Juliett
38. hláskovací abeceda (česká/anglická)
 C - Cyril / Charlie G - Gustav / Golf K - Karel / Kilo
39. hláskovací abeceda (česká/anglická)
 D - David / Delta H - Helena / Hotel L - Ludvík / Lima
40. hláskovací abeceda (česká/anglická)
 M - Marie / Mike Q - Quido / Quebec U - Urban / Uniform
41. hláskovací abeceda (česká/anglická)
 N - Norbert / November R - Rudolf / Romeo V - Václav / Victor
42. hláskovací abeceda (česká/anglická)
 O - Otakar / Oscar S - Svatopluk / Sierra W - dvojité V / Whisky
43. hláskovací abeceda (česká/anglická)
 P - Petr / Papa T - Tomáš / Tango X - Xaver / X-ray
44. hláskovací abeceda (česká/anglická)
 Y - Ypsilon / Yankee Z - Zuzana / Zulu
45. správný Q-kód pro „radiotelefonní komunikace na 2182 kHz“
 - QOB
46. správný Q-kód pro „radiotelefonní komunikace na 156,8 MHz“
 - QOC
47. správný Q-kód pro „komunikace s protistanicemi v jazyce ...“
 - QOD
48. správný Q-kód pro „schopnost plavidla k přijetí selektivního volání“
 - QOL
49. správný Q-kód pro „kmitočty, na kterém může plavidlo provádět selektivní volání“
 - QOM
50. správný Q-kód pro „název nebo jméno stanice“
 - QRA
51. správný Q-kód pro „atmosférické rušení“
 - QRN
52. správný Q-kód pro „zvýšení výkonu stanice“
 - QRO
53. správný Q-kód pro „snížení výkonu stanice“
 - QRP

54. správný Q-kód pro „pomalejší vysílání“
 - QRS
55. správný Q-kód pro „jste/jsem připraven“
 - QRV
56. správný Q-kód pro „kdo mne volá?“
 - QRZ
57. správný Q-kód pro „výše poplatku“
 - QSJ
58. správný Q-kód pro „potvrzení o příjmu“
 - QSL
59. správný Q-kód pro „pracovní kmitočet“
 - QSS
60. správná zkratka pro „Mezinárodní námořní organizace“
 - IMO
61. správná zkratka pro „mezinárodní Úmluva o bezpečnosti lidského života na moři“
 - SOLAS
62. správná zkratka pro „identifikační číslo v námořní pohyblivé službě“
 - MMSI
63. správná zkratka pro „odpovídač pro účely pátrání a záchrany“
 - SART
64. správná zkratka pro „systém pro přenos textových varovných, meteorologických a navigačních zpráv“
 - NAVTEX
65. správná zkratka pro „koordinovaný světový čas“
 - UTC
66. správná zkratka pro „poplatek za služby poskytnuté na lodi“
 - SC
67. správná zkratka pro „poplatek za služby pobřežní stanice“
 - CC
68. správná zkratka pro „částka za přenos po pozemních spojích“
 - LL
69. výraz „ALL AFTER...“ znamená
 - vše za ...
70. výraz „ALL BEFORE ...“ znamená
 - vše před ...
71. výraz „GO AHEAD“ znamená
 - vysílejte
72. výraz „GO TO CHANNEL ...“ znamená
 - přejděte na kanál ...
73. výraz „I SAY AGAIN“ znamená
 - opakují
74. výraz „CORRECTION“ znamená
 - oprava
75. výraz „I SPELL“ znamená
 - hláskují
76. výraz „RADIO CHECK“ znamená
 - kontrola rádia

- 77. výraz „OVER“ znamená
 - příjem
- 78. výraz „SPEAK SLOWLY“ znamená
 - mluvte pomalu
- 79. výraz „GO TO CHANNEL SIX AND STAND BY“ znamená
 - přejděte na kanál 6 a čekejte
- 80. výraz „CONTACT ...“ znamená
 - navažte spojení s ...

c) **elektrotechnika a radiotechnika:**

/viz. odst. 1 písm. c) - str. 7/

(6) Omezený průkaz radiotelefonisty pohyblivé radiotelefonní služby
(§ 2 písm. f) vyhlášky)

a) **radiokomunikační předpisy:**

/viz. odst. 1 písm. a) – str. 1/

b) **radiokomunikační provoz:**

1. námořní pohyblivá služba je
 - pohyblivá služba mezi pobřežními stanicemi a lodními stanicemi nebo mezi lodními stanicemi navzájem
2. účelem rádiového zařízení v námořní pohyblivé službě je
 - zajištění bezpečnosti života a majetku, získání informací pro bezpečnou plavbu, přispívá k efektivnějšímu využívání plavidel
3. technika řeči
 - správná a pečlivá výslovnost bez hrubých výrazů, stejnoměrná rychlost, stejná úroveň (síla a výška hlasu), přepínání mikrofону přesně synchronizujeme s naší mluvou
4. v radiotelefonním provozu je nutné
 - mluvit stručně a vystříhat se váhavých zvuků, zabránit zbytečnému opakování
5. v teritoriálních vodách se pro navazování spojení a při provozu používají
 - anglický jazyk nebo úřední řeč dané země
6. před zahájením vysílání musíme
 - na zvoleném kanálu zjistit, zda neprobíhá korespondence a pokud ano, počkáme na ukončení nebo přestávku ve vysílání
7. při navazování rádiového spojení
 - voláme nejprve třikrát volací znak nebo jméno volané stanice
8. pro navazování spojení se používá
 - volací kanál nebo kmitočet
9. správné volání pobřežní stanice RIJEKA RADIO
 - RIJEKA RADIO, RIJEKA RADIO, RIJEKA RADIO this is sailing boat NIKE 6, NIKE 6, NIKE 6 over
10. opakování běžného rutinního (bez nároku na přednostní odbavení) volání na stejném kmitočtu jestliže volaná stanice neodpovídá
 - volání je možno ještě dvakrát po cca minutě opakovat, třetí opakování může následovat až po 15 minutách
11. potvrzování zpráv (lod' Kieldrecht přijala z pobřežní stanice Bern zprávu č. 54)
 - BERN RADIO this is motor vessel KIELDRECHT, your message number 54 RECEIVED, OUT

12. signál SÉCURITÉ se použije v případě
 - varování pro ostatní lodi, v oblasti plave utržená boje
13. signál MAYDAY je
 - je mezinárodním radiotelefonním tísňovým signálem
14. signál MAYDAY RELAY je
 - signál předcházející opakování tísňové zprávy stanicí, která ji zachytila z vysílání lodní stanice v tísni ale tuto zprávu nikdo nepotvrdil a loď sama není schopna poskytnout pomoc
15. signál SILENCE FINI je
 - signál oznamující ukončení tísňového provozu, vysílá jej stanice, která tento tísňový provoz řídila
16. chceme-li, aby protějščí stanice zopakovala text mezi slovy DOG a CAT, požádáme ji o to standardním výrazem
 - SAY AGAIN ALL BETWEEN DOG AND CAT
17. tísňová zpráva obsahuje
 - MAYDAY, polohu plavidla v tísni, povahu tísně, druh požadované pomoci a jakékoli další sdělení usnadňující pomoc
19. kanál č. 16 v pásmu VKV je vhodný zejména pro navazování spojení
 - na malé vzdálenosti cca do 100 km
20. stanice která není v tísni, smí v určitých situacích vysílat signál
 - MAYDAY RELAY
21. smí stanice v tísni při tísňovém volání směřovat volání konkrétní stanici (lodi) ?
 - ne, jde o životy a záchránce si nelze vybírat
22. pilnostní signál má tvar
 - PAN PAN PAN PAN PAN PAN
23. pilnostní signál se smí vysílat
 - pouze se svolením velitele nebo osoby odpovědné za loď popř. pozemní stanice se souhlasem odpovědného činitele
24. pilnostní signál a zpráva, která za ním následuje, má přednost
 - před každým jiným spojením s výjimkou tísňových spojení
25. bezpečnostní signál se používá zejména
 - před zprávami, které se týkají bezpečnosti plavby nebo meteorologické výstrahy
26. jako volací kanál pro spojení loď-loď na určených vnitrozemských vodních cestách v pásmu VKV použijete
 - 10. kanál
27. námořní jachty plující pod českou vlajkou
 - nemají povinnost vést rádiový (staniční) deník
28. volací znak případně jinou identifikaci stanice je nutno vysílat alespoň jednou za
 - 5 minut
29. MSI je zkratka označující
 - námořní bezpečnostní informace (výstrahy, předpovědi počasí) vysílané pobřežními stanicemi v pravidelných relacích
30. pořadí přednosti zpráv v námořní pohyblivé službě
 - tísňové, pilnostní, bezpečnostní a ostatní
31. text složený z číslic se zpravidla čte
 - každá číslice zvlášť
32. pokud jsme se při vysílání nějakého výrazu přeřekli, před jeho správným opakováním použijeme slovo

- CORRECTION
- 33. radiotelegram poslaný z pošty v Brně na jachtu Nike 6 má jako podací místo uvedeno
 - Brno
- 34. zaslechne-li operátor volání, ale nerozumí komu je určeno
 - nesmí odpovědět, musí počkat až volající volání zopakuje
- 35. zachytíte-li volání na lodi Cyprus, které je Vám určeno, ale nevíte, kdo Vás volá, použijete postup
 - ozvete se, THIS IS CYPRUS, WHO IS CALLING ME ?
- 36. v námořní pohyblivé službě je pro radiokomunikace zaveden
 - koordinovaný světový čas (UTC)
- 37. hláskovací abeceda (česká/anglická)

A - Adam / Alpha	E - Emil / Echo	I - Ivan / India
------------------	-----------------	------------------
- 38. hláskovací abeceda (česká/anglická)

B - Božena / Bravo	F - František / Foxtrot	J - Josef / Juliett
--------------------	-------------------------	---------------------
- 39. hláskovací abeceda (česká/anglická)

C - Cyril / Charlie	G - Gustav / Golf	K - Karel / Kilo
---------------------	-------------------	------------------
- 40. hláskovací abeceda (česká/anglická)

D - David / Delta	H - Helena / Hotel	L - Ludvík / Lima
-------------------	--------------------	-------------------
- 41. hláskovací abeceda (česká/anglická)

M - Marie / Mike	Q - Quido / Quebec	U - Urban / Uniform
------------------	--------------------	---------------------
- 42. hláskovací abeceda (česká/anglická)

N - Norbert / November	R - Rudolf / Romeo	V - Václav / Victor
------------------------	--------------------	---------------------
- 43. hláskovací abeceda (česká/anglická)

O - Otakar / Oscar	S - Svatopluk / Sierra	W - dvojité V / Whisky
--------------------	------------------------	------------------------
- 44. hláskovací abeceda (česká/anglická)

P - Petr / Papa	T - Tomáš / Tango	X - Xaver / X-ray
-----------------	-------------------	-------------------
- 45. hláskovací abeceda (česká/anglická)

Y - Ypsilon / Yankee	Z - Zuzana / Zulu
----------------------	-------------------
- 46. správný Q-kód pro „radiotelefonní komunikace na 156,8 MHz“
 - QOC
- 47. správný Q-kód pro „schopnost plavidla k přijetí selektivního volání“
 - QOL
- 48. správný Q-kód pro „název nebo jméno stanice“
 - QRA
- 49. správný Q-kód pro „jste/jsem připraven“
 - QRV
- 50. správný Q-kód pro „kdo mne volá?“
 - QRZ
- 51. správný Q-kód pro „potvrzení příjmu“
 - QSL
- 52. správná zkratka pro „mezinárodní Úmluva o bezpečnosti lidského života na moři“
 - SOLAS
- 53. správná zkratka pro „identifikační číslo námořní pohyblivé služby“
 - MMSI
- 54. správná zkratka pro „odpovídač pro účely pátrání a záchrany“
 - SART
- 55. správná zkratka pro „koordinovaný světový čas“
 - UTC
- 56. výraz „ALL AFTER ...“ znamená

- vše za ...
- 57. výraz „ALL BEFORE ...“ znamená
 - vše před ...
- 58. výraz „GO TO CHANNEL ...“ znamená
 - přejděte na kanál ...
- 59. výraz „I SAY AGAIN“ znamená
 - opakují
- 58. výraz „I SPELL“ znamená
 - hláskují
- 59. výraz „OVER“ znamená
 - příjem
- 60. Radiotelefonní služba na vodních cestách zahrnuje tyto kategorie služeb
 - Plavidlo – plavidlo, plavební informace, plavidlo – přístavní správa, komunikace na plavidle
- 61. Volání v kategorii služby Plavidlo – plavidlo probíhá
 - v simplexním provozu
- 62. Zkratkou ATIS se ve vnitrozemské plavbě rozumí
 - identifikační kód automatického systému pro identifikaci rádiových stanic na vodních cestách
- 63. Mezi dopravně významné vodní cesty České republiky patří
 - Dolní, Střední Labe a Dolní Vltava
- 64. Nultý kilometr významných vodních cest leží v obci
 - Mělník
- 65. Volání v kategorii služby Plavební informace probíhá
 - v duplexním provozu na kmitočtovém kanálu 80
- 66. Poslechová pohotovost na významných vodních cestách je povinná na
 - kmitočtovém kanálu 10
- 67. Výstupní výkon lodní stanice musí být automaticky snížen v kategorii služeb
 - Plavidlo – plavidlo, plavební informace, plavidlo přístavní správa, komunikace na plavidle
- 68. Výstupní výkon lodní stanice ve vybraných kategoriích služeb musí být automaticky snížen
 - na hodnotu 0,5 – 1W
- 69. Pro tísňový a bezpečnostní systém je na vyhrazených vodních cestách rezervován
 - kmitočtový kanál 16
- 70. Kmitočtové kanály 09 a 14 na významných vodních cestách slouží k přenášení informací
 - týkajících se provozu plavebních komor
- 71. Pro kategorii služby komunikace na plavidle jsou vyhrazeny kmitočtové kanály
 - 15 a 17
- 72. Maximální povolený výkon vysílače v kategorii komunikace na plavidle na kmitočtových kanálech 15 a 17 je
 - 1 W.
- 73. Kategorie služby komunikace na plavidle je zpravidla zprostředkována prostřednictvím
 - přenosných rádiových stanic
- 74. Pohotovost na příjmu, střídavě udržovaná na dvou kmitočtových kanálech se nazývá
 - Dual Watch

75. Přístroj pro sledování rádiových kmitočtových kanálů se nazývá
- scanner
76. Používání Dual Watch na významných vodních cestách v ČR
- není povoleno
77. Používání scanneru na významných vodních cestách v ČR
- je povoleno s výjimkou sledování kmitočtového kanálu 10
78. Příjmovou pohotovost na dvou kmitočtových kanálech
- není možno zajistit pomocí scanneru

c) **elektrotechnika a radiotechnika:**

/viz. odst. 2 písm. c) – str. 11/

(7) Průkaz pozemního radiotelegrafisty
(§ 2 písm. g) vyhlášky)

a) **radiokomunikační předpisy:**

/viz. odst. 1 písm. a)/

b) **radiokomunikační provoz:**

1. telekomunikace
 - každé přenášení, vysílání nebo příjem značek, signálů, písemností, obrazů, zvuků nebo zpráv všeho druhu po vedení, rádiem, opticky nebo jinými elektromagnetickými soustavami
2. radiokomunikace
 - telekomunikace uskutečňované rádiovými vlnami
3. kosmické radiokomunikace
 - veškeré radiokomunikace zahrnující užití jedné nebo více kosmických stanic nebo jedné nebo více odrazných družic nebo jiných předmětů v kosmickém prostoru
4. zemské radiokomunikace
 - veškeré radiokomunikace jiné než kosmické radiokomunikace nebo radioastronomie
5. pozemní pohyblivá služba
 - pohyblivá radiokomunikační služba mezi základnovými stanicemi a pozemními pohyblivými stanicemi nebo mezi pozemními pohyblivými stanicemi navzájem
6. pevná služba
 - radiokomunikační služba mezi stanovenými pevnými body
7. simplexní provoz
 - způsob provozu, umožňující přenos telekomunikačním kanálem střídavě v obou směrech (např. pomocí ručního ovládní)
8. duplexní provoz
 - způsob provozu, umožňující současný přenos telekomunikačního kanálu oběma směry
9. telegrafie
 - druh telekomunikací, v němž jsou přenášené informace po přijetí určeny k zaznamenání jako písemnosti
10. telegram
 - písemnost určená k přenesení pomocí telegrafie za účelem jeho doručení adresátu
11. telefonie

- druh telekomunikací, zařízený přednostně na výměnu informací v podobě řeči
- 12. radiotelefonní hovor
 - telefonní hovor, pocházející z pohyblivé stanice nebo z pohyblivé pozemské stanice nebo jim určený, přenášený na své cestě zčásti nebo zcela radiokomunikačními kanály pohyblivé služby
- 13. faksimile
 - druh telegrafie pro přenos nehybných obrazů s polostíny nebo bez nich za účelem jejich reprodukce v trvalé podobě
- 14. před zahájením vysílání musíme
 - na zvoleném kmitočtu zjistit, zda neprobíhá korespondence a pokud ano, počkáme na ukončení nebo na přestávku ve vysílání
- 15. při navazování rádiového spojení
 - voláme nejprve třikrát volací znak nebo jméno volané stanice
- 16. technika řeči
 - správná a pečlivý výslovnost, stejnoměrná rychlost, stejná úroveň (síla a výška hlasu), stručně a bez hrubých výrazů, přepínání mikrotelefonu přesně synchronizujeme s naší mluvou
- 17. všem stanicím je zakázáno
 - neúčelné vysílání, zbytečné vysílání signálů a vysílání signálů bez uvedení totožnosti
- 18. vysílání zkušebních signálů nesmí trvat déle než
 - 10 vteřin
- 19. při zkušebním vysílání dokonalá čitelnost je uváděna
 - stupněm 5
- 20. rádiový směr
 - je nejjednodušším způsobem použití radiostanic, je to rádiové spojení mezi dvěma stanicemi, z nichž jedna bývá stanicí řídicí
- 21. rádiová síť
 - je tvořena vždy nejméně třemi radiostanicemi, způsob jakým se dosahuje spojení mezi jednotlivými stanicemi a jejich možnosti jsou závislé na typu sítě
- 22. všeobecná výzva pro všechny stanice, oznamující souborné volání, začíná signálem
 - CQ
- 23. SOS je radiotelegrafní signál
 - tísňové zprávy
- 24. MAYDAY je radiotelefonní signál
 - tísňové zprávy
- 25. XXX je radiotelegrafní signál
 - pilnostní zprávy
- 26. PAN PAN je radiotelefonní signál
 - pilnostní zprávy
- 27. radiotelegrafní tísňový a volací kmitočet je
 - 500 kHz
- 28. radiotelefonní tísňový a volací kmitočet je
 - 2182 kHz
- 29. tísňové zprávy lze vysílat jen na výslovný příkaz
 - velitele nebo osoby odpovědné za radiostanici
- 30. pilnostní zprávy lze vysílat jen se svolením
 - velitele nebo osoby odpovědné za radiostanici

31. hláskovací abeceda (česká/anglická)
 A - Adam / Alpha E - Emil / Echo I - Ivan / India
32. hláskovací abeceda (česká/anglická)
 B - Božena / Bravo F - František / Foxtrot J - Josef / Juliett
33. hláskovací abeceda (česká/anglická)
 C - Cyril / Charlie G - Gustav / Golf K - Karel / Kilo
34. hláskovací abeceda (česká/anglická)
 D - David / Delta H - Helena /Hotel L - Ludvík / Lima
35. hláskovací abeceda (česká/ anglická)
 M - Marie / Mike Q - Quido / Quebec U - Urban / Uniform
36. hláskovací abeceda (česká/anglická)
 N - Norbert / November R - Rudolf / Romeo V - Václav / Victor
37. hláskovací abeceda (česká/anglická)
 O - Otakar / Oscar S - Svatopluk / Sierra W - dvojité V / Whisky
38. hláskovací abeceda (česká/anglická)
 P - Petr / Papa T - Tomáš / Tango X - Xaver / X-ray
39. hláskovací abeceda (česká/anglická)
 Y - Ypsilon / Yankee Z - Zuzana / Zulu
40. správný Q-kód pro „název nebo jméno stanice“
 - QRA
41. správný Q-kód pro „atmosférické rušení“
 - QRN
42. správný Q-kód pro „zvýšení výkonu stanice“
 - QRO
43. správný Q-kód pro „snížení výkonu stanice“
 - QRP
44. správný Q-kód pro „pomalejší vysílání“
 - QRS
45. správný Q-kód pro „přestaňte vysílat“
 - QRT
46. správný Q-kód pro „jste/jsem připraven“
 - QRV
47. správný Q-kód pro „kdo mne volá?“
 - QRZ
48. správný Q-kód pro „síla Vašich značek je“
 - QSA
49. správný Q-kód pro „potvrzení o příjmu“
 - QSL
50. správný Q-kód pro „pracovní kmitočet“
 - QSS
51. správný Q-kód pro „moje poloha je“
 - QTH
52. správný Q-kód pro „přesný čas“
 - QTR
53. správná zkratka pro „koordinovaný světový čas“
 - UTC
54. výraz „PŘÍJEM“ znamená
 - skončil jsem vysílání a očekávám vaši odpověď
55. výraz „VYSÍLEJTE“ znamená
 - vysílejte nebo pokračujte ve vysílání
56. výraz „POTVRĎTE“ znamená

- oznamte, zda jste zprávu přijal a zda jí rozumíte
- 57. výraz „OPRAVUJI“ znamená
 - v tomto vysílání jsem udělal chybu, správně má být ...
- 58. výraz „POTVRZUJI nebo ROZUMÍM“ znamená
 - vaši zprávu jsem přijal a rozumím jí
- 59. výraz „PROVEDU“ znamená
 - vaší zprávě rozumím a provedu ji
- 60. výraz „ANO“ znamená
 - souhlasím nebo povoluji
- 61. výraz „KONEC“ znamená
 - rozhovor je skončen a neočekávám vaši odpověď
- 62. výraz „NE“ znamená
 - nesouhlasím nebo zakazuji
- 63. správná zkratka pro „všechno za ...“
 - AA
- 64. správná zkratka pro „všechno před ...“
 - AB
- 65. správná zkratka pro „adresa“
 - ADS
- 66. správná zkratka pro „znovu“
 - AGN
- 67. správná zkratka pro „ano“
 - C
- 68. správná zkratka pro „potvrzuji/potvrďte“
 - CFM
- 69. správná zkratka pro „zahajte vysílání“
 - GA
- 70. správná zkratka pro „ukončení vysílání/přechod na příjem“
 - K
- 71. správná zkratka pro „nemám nic, co bych vám vysílal“
 - NIL
- 72. správná zkratka pro „ne“
 - NO
- 73. správná zkratka pro „číslo“
 - NR
- 74. správná zkratka pro „začínám vysílat nebo pokračuji ve vysílání“
 - NW
- 75. správná zkratka pro „souhlasím/správně“
 - OK
- 76. správná zkratka pro „rozumím/potvrzuji příjem“
 - R
- 77. správná zkratka pro „opakuj nebo opakujte“
 - RPT
- 78. správná zkratka pro „označení dotazu“
 - RQ
- 79. správná zkratka pro „podpis“
 - SIG
- 80. správná zkratka pro „opakujte text“
 - TXT

c) **elektrotechnika a radiotechnika:**

/viz. odst. 1 písm. c) – str. 7/

(8) Všeobecný průkaz operátora námořní pohyblivé služby (LRC)
(§ 2 písm. j) vyhlášky)

a) radiokomunikační předpisy:

/viz. odst. 1 písm. a) – str. 1/

b) radiokomunikační provoz:

1. oblast pokrytá signálem alespoň jedné pobřežní VKV radiotelefonní stanice, která zabezpečuje nepřetržitou pohotovost pro tísňová volání DSC v systému GMDSS, se označuje jako
 - námořní oblast A1
2. kanál č. 70 je
 - simplexní
3. proč je kanál č. 70 simplexní?
 - jde o kanál tísňový a je nutné, aby se všechny stanice navzájem slyšely
4. RCC (Rescue Coordination Centre) je
 - orgán zodpovědný za účinnou organizaci pátracích a záchranných služeb (SAR) a za koordinaci SAR zásahů v dané oblasti
5. zkratka DSC znamená
 - Digital Selective Calling (digitální selektivní volání), tj. způsob digitální komunikace pomocí tzv. kontroléru s klávesnicí a displejem
6. jsou pro DSC určeny speciální kmitočty?
 - pro DSC je pásmu VKV vyhrazen kanál č. 70, na němž je možné komunikovat pouze DSC, fonický provoz je zablokován
7. k označení identity lodě v rámci DSC provozu se používá
 - pro identifikaci v rámci DSC provozu se používá devítimístný číselný kód MMSI (Maritime Mobile Service Identity), který se naprogramuje do kontroléru
8. dá se z MMSI lodě poznat pod jakou vlajkou pluje?
 - podle příslušného doporučení ITU první tři číslice (MID) kódu lodě označují stát v němž je loď registrována
9. jaké MMSI se použije při volání pobřežní stanice?
 - pobřežní stanice se volají devítimístným kódem, v němž se před MID (trojčíslí přidělené státu, z jehož území pobřežní stanice pracuje a jež používají k identifikaci jeho lodě) předradí dvě nuly
10. je možné se pomocí DSC spojit s definovanou skupinou lodí?
 - DSC protokol umožňuje vyslat zprávu pro skupinu lodí vybraných podle určitého klíče (např. lodě pod jednou vlajkou nebo lodě přítomné v určité geografické oblasti)
11. MID České republiky je
 - 270
12. při volání skupiny lodí se před MID předřazuje
 - jedna nula
13. funkčnost VKV zařízení DSC se ověřuje
 - pouze pomocí nabídky „SELF TEST“ se jednou za den prověřuje činnost kontroléru, „živé“ testování na kanálu 70 s jinou stanicí je zakázáno
14. jakým způsobem drží SOLAS lodě poslechové hlídky v oblasti A1?
 - předpisy stanoví, že loď na moři musí mít na kanál 70 trvale nastaven přijímač, k němuž je připojen kontrolér připravený registrovat příchod

- DSC zpráv (v praxi se tento požadavek řeší použitím dvou VKV radiostanic, jedna sleduje fonický provoz, zejména kanál 16, druhá DSC kanál 70)
15. běžné (rutinní) volání pomocí DSC obsahuje
 - identifikaci volané stanice nebo volaných stanic, identifikaci volající stanice, informaci o typu spojení jež se má navázat a navrhovaný provozní kanál
 16. potvrzení běžného (rutinního) volání
 - pokud je potvrzení takového DSC volání vyžádáno, děje se také pomocí DSC volání (manuálně nebo automaticky) a jeho smyslem je, aby nedocházelo k automatickému opakování původního volání
 17. funkce tlačítka „Distress“ (někde se používá též označení SOS)
 - tlačítko je výrazně odlišeno, umístěno pod krytem a základní varianta tísňového volání se vyšle, jestliže tlačítko držíme stlačené nepřetržitě 5 až 6 sekund
 18. obsah základní varianty tísňového volání DSC
 - základní varianta obsahuje údaje DISTRESS, MMSI, polohu a čas, tedy údaje, které jsou do kontroléru již naprogramovány nebo se vkládají průběžně
 19. základní varianta tísňového volání DSC se vysílá
 - v situaci, kdy není čas na ruční vkládání dalších doplňujících údajů
 20. způsob vkládání údajů o poloze do tísňového volání DSC
 - výstup z přijímače GPS je přes rozhraní přiváděn do kontroléru DSC, takže údaj o poloze je zde aktualizován průběžně, navíc je možné vkládat údaj o poloze i ručně
 21. postup pro vysílání tísňového volání DSC
 - nastavit kanál 70, pokud čas dovolí zvolit na kontroléru povahu tísně, vložit polohu (pokud není údaj z GPS k dispozici), vložit čas platnosti polohy, zvolit druh následné komunikace, odeslat tísňové volání a po příjmu potvrzení tísňového volání přepnout na kanál 16
 22. opakování tísňového volání DSC
 - kontrolér opakuje vysílání tísňového volání automaticky vždy po 4 minutách dokud nepřijme od jiné stanice potvrzení nebo není vypnut
 23. proč má příjem tísňového volání DSC nejdříve potvrdit pobřežní stanice?
 - pokud má pobřežní stanice slabší signál nemusí tísňové volání na první pokus přijmout kompletně a čeká na jeho opakování, k tomu však nemusí z důvodu neuváženého/uspěchaného potvrzení lodí provozem DSC vůbec dojít, takže pobřežní stanice o tísňovém volání neví
 24. formát potvrzení tísňového volání DSC vysílaný pobřežní stanicí
 - ALL SHIPS, DISTRESS, MMSI stanice potvrzující tísňové volání, DISTRESS ACKNOWLEDGEMENT, MMSI loď v tísni, její poloha a čas platnosti, následná komunikace (převzato z původního volání)
 25. potvrzení tísňového volání DSC lodní stanicí
 - přes to, že kontrolér operátora vybízí k okamžitému potvrzení přijatého tísňového volání DSC postupem, nabízený acknowledgement neodesílat, přepnout na kanál 16 a sledovat tísňový provoz z lodě v tísni, té pak radiotelefonním provozem tísňové volání ve vhodném okamžiku potvrdit
 26. předávání tísňového volání DSC pobřežní stanicí (DISTRESS ALERT RELAY)

- pobřežní stanice takto alarmuje lodě, že v dané oblasti došlo k tísňové události, pokud inicializační tísňové volání či zprávu přijala na nestandardním kmitočtu nebo nebyl použit provoz DSC
27. předávání tísňového volání DSC lodní stanicí (DISTRESS ALERT RELAY)
 - loď předává tímto způsobem tísňové DSC volání pokud zjistí, že pobřežní stanice do 3 minut toto volání nepotvrdila
 28. nabídka pro specifikaci typu zprávy DISTRESS ALERT RELAY vysílané pobřežní stanicí
 - jsou 3 možnosti: ALL SHIPS, SHIPS IN PARTICULAR GEOGRAPHICAL AREA a INDIVIDUAL STATION
 29. jakou použije pobřežní stanice adresu u zprávy DISTRESS ALERT RELAY určené pro všechny lodě (ALL SHIPS)?
 - žádnou, adresa není potřeba
 30. jakou použije pobřežní stanice adresu u zprávy DISTRESS ALERT RELAY určené pro všechny lodě v určité geografické oblasti (SHIPS IN PARTICULAR GEOGRAPHICAL AREA)?
 - oblast bude definována dle nabídky v menu kontroléru (příslušného doporučení ITU)
 31. jakou použije pobřežní stanice adresu u zprávy DISTRESS ALERT RELAY určené pro konkrétní loď (INDIVIDUAL STATION)?
 - použije se MMSI této stanice
 32. DSC volání DISTRESS ALERT RELAY vyslaného pobřežní nebo lodní stanicí všem lodím potvrzují lodní stanice
 - radiotelefonním provozem na kanálu 16
 33. potvrzování DISTRESS ALERT RELAY vyslaného lodí pro pobřežní stanici
 - toto volání pobřežní stanice potvrdí použitím DSC distress relay acknowledgement
 34. pilnostní zprávy a DSC
 - pilnostní zprávy se nejprve ohlásí pilnostním voláním DSC na kanálu 70, v němž se uvede na kterém kanálu (zpravidla 16) se bude pilnostní zpráva následně vysílat radiotelefonem
 35. potvrzování příjmu pilnostních volání DSC provozem
 - příjem pilnostních volání DSC se na kanálu 70 zásadně nepotvrzuje, loď pouze přepne na ohlášený kanál a přijme pilnostní zprávu
 36. bezpečnostní zprávy a DSC
 - bezpečnostní zprávy se nejprve ohlásí bezpečnostním voláním DSC na kanálu 70, v němž se uvede, na kterém kanálu (jiném než 16) se bude bezpečnostní zpráva následně vysílat radiotelefonem
 37. potvrzování příjmu bezpečnostních volání DSC provozem
 - příjem bezpečnostních volání DSC se na kanálu 70 zásadně nepotvrzuje, loď pouze přepne na ohlášený kanál a přijme bezpečnostní zprávu
 38. jaký EPIRB je předepsán pro GMDSS oblast A1?
 - je možné použít všechny druhy, tj. VHF EPIRB, Cospas-Sarsat EPIRB i EPIRB Inmarsat
 39. jak se aktivuje EPIRB?
 - aktivuje se manuálně nebo automaticky po vynoření se z hloubky 4 m, v níž se při potápění loď automaticky uvolní z držáku
 40. co jsou NON-SOLAS lodě?
 - jsou to lodě na něž se nevztahuje úmluva SOLAS, tzn. lodě, které nejsou určeny pro přepravu cestujících (passenger ship) a nákladní lodě

- s nosností menší než 300 tun (patří sem i malá sportovní a rekreační plavidla)
41. námořní oblastí A2 se v systému GMDSS rozumí
 - oblast, vyjma oblasti A1, pokrytá signálem alespoň jedné pobřežní SV radiotelefonní stanice, která zabezpečuje nepřetržitou pohotovost pro tísňová volání DSC
 42. námořní oblastí A3 se v systému GMDSS rozumí
 - oblast, vyjma oblastí A1 a A2, pokrytá družicí Inmarsat, která zabezpečuje nepřetržitou pohotovost pro tísňová volání
 43. námořní oblastí A4 se v systému GMDSS rozumí
 - oblast mimo oblastí A1, A2 a A3
 44. typický dosah VKV radiostanice s výkonem 25 W a anténou ve výšce 10 m je
 - 10 nm
 45. dosah lodního vysílače 100 W s vertikální anténou 15 m na SV tísňovém kmitočtu 2187,5 kHz je
 - 100 nm
 46. používá se DSC v oblasti A2?
 - ano, na středních vlnách je pro DSC provoz Radiokomunikačním řádem určen kmitočet 2187,5 kHz
 47. liší se DSC pro oblast A2 od DSC pro oblast A1?
 - provozní postupy jsou prakticky stejné, technické charakteristiky a z toho plynoucí parametry kontrolérů jsou jiné, kontroléry nejsou záměnné
 48. je možno DSC používat i v oblasti A3?
 - ano, používá se krátkovlnných pásem 4, 6, 8, 12 a 16 MHz
 49. kmitočty pro DSC tísňová volání na krátkých vlnách
 - pro DSC tísňová volání je v každém z krátkovlnných pásem námořní pohyblivé služby (4, 6, 8, 12 a 16 MHz) určen jeden kmitočet, na těchto kmitočtech drží alespoň jedna pobřežní stanice v dané oblasti nepřetržitě pohotovost pro tísňová volání
 50. radiotelefonní tísňové kmitočty v oblasti A3 a A4
 - pro radiotelefonní tísňová volání je v každém z krátkovlnných pásem námořní pohyblivé služby (4, 6, 8, 12 a 16 MHz) vyčleněn jeden kmitočet, na těchto kmitočtech drží alespoň jedna pobřežní stanice v dané oblasti nepřetržitě pohotovost
 51. jsou družicové terminály Inmarsat vhodné pro tísňové volání?
 - pro tísňový provoz je možné použít všechny standardy Inmarsat, IMO jako součást systému GMDSS však uznává pouze standard-C (díky všesměrové anténě a možnosti napájení z akumulátorové baterie)
 52. identifikace terminálů Inmarsat
 - každý terminál má unikátní identifikační číslo přidělované přímo ústředím organizace Inmarsat, čísla jsou podle standardu 7 až 9 místná
 53. tísňové volání pomocí terminálu Inmarsat standard-C
 - terminál standard-C umožňuje vyslat (připravené-default) tísňové volání prakticky okamžitě, obsahuje kategorii zprávy, identifikační číslo terminálu, jméno lodě, volací znak a polohu
 54. hláskovací abeceda (česká/anglická)

A - Adam / Alpha	E - Emil / Echo	I - Ivan / India
------------------	-----------------	------------------
 55. hláskovací abeceda (česká/anglická)

B - Božena / Bravo	F - František / Foxtrott	J - Josef / Juliett
--------------------	--------------------------	---------------------
 56. hláskovací abeceda (česká/anglická)

- C - Cyril / Charlie G - Gustav / Golf K - Karel / Kilo
57. hláskovací abeceda (česká/anglická)
D - David / Delta H - Helena / Hotel L - Ludvík / Lima
58. hláskovací abeceda (česká/anglická)
M - Marie / Mike Q - Quido / Quebec U - Urban / Uniform
59. hláskovací abeceda (česká/anglická)
N - Norbert / November R - Rudolf / Romeo V - Václav / Victor
60. hláskovací abeceda (česká/anglická)
O - Otakar / Oscar S - Svatopluk / Sierra W - dvojité V / Whisky
61. hláskovací abeceda (česká/anglická)
P - Petr / Papa T - Tomáš / Tango X - Xaver / X-ray
62. hláskovací abeceda (česká/anglická)
Y - Ypsilon / Yankee Z - Zuzana / Zulu
63. správný Q-kód pro „radiotelefonní komunikace na 2182 kHz“
- QOB
64. správný Q-kód pro „radiotelefonní komunikace na 156,8 MHz“
- QOC
65. správný Q-kód pro „schopnost plavidla k přijetí selektivního volání“
- QOL
66. správný Q-kód pro „název nebo jméno stanice“
- QRA
67. správný Q-kód pro „jste/jsem připraven“
- QRV
68. správný Q-kód pro „kdo mne volán?“
- QRZ
69. správný Q-kód pro „potvrzení příjmu“
- QSL
70. správná zkratka pro „Mezinárodní námořní organizace“
- IMO
71. správná zkratka pro „mezinárodní Úmluva o bezpečnosti lidského života na moři“
- SOLAS
72. správná zkratka pro „identifikační číslo námořní pohyblivé služby“
- MMSI
73. správná zkratka pro „rádiová bóje označující místo katastrofy“
- EPIRB
74. správná zkratka pro „koordinovaný světový čas“
- UTC
75. výraz „ALL AFTER ...“ znamená
- vše za ...
76. výraz „GO TO CHANNEL ...“ znamená
- přejděte na kanál ...
77. výraz „I SAY AGAIN“ znamená
- opakují
78. výraz „CORRECTION“ znamená
- oprava
79. výraz „OVER“ znamená
- příjem
80. výraz „CONTACT ...“ znamená
- navažte spojení s ...

c) **elektrotechnika a radiotechnika:**

/viz. odst. 2 písm. c) – str. 11/

(9) Omezený průkaz operátora námořní pohyblivé služby (SRC)

(§ 2 písm. k) vyhlášky)

a) **radiokomunikační předpisy:**

/viz. odst. 1 písm. a) – str. 1/

b) **radiokomunikační provoz:**

1. oblast pokrytá signálem alespoň jedné pobřežní VKV radiotelefonní stanice, která zabezpečuje nepřetržitou pohotovost pro tísňová volání DSC v systému GMDSS, se označuje jako
 - námořní oblast A1
2. kanál č. 70 je
 - simplexní
3. proč je kanál č. 70 simplexní?
 - jde o kanál tísňový a je nutné, aby se všechny stanice navzájem slyšely
4. RCC (Rescue Coordination Centre) je
 - orgán zodpovědný za účinnou organizaci pátracích a záchranných služeb (SAR) a za koordinaci SAR zásahů v dané oblasti
5. zkratka DSC znamená
 - Digital Selective Calling (digitální selektivní volání), tj. způsob digitální komunikace pomocí tzv. kontroléru s klávesnicí a displejem
6. jsou pro DSC určeny speciální kmitočty?
 - pro DSC je pásmu VKV vyhrazen kanál č. 70, na němž je možné komunikovat pouze DSC, fonický provoz je zablokován
7. k označení identity lodě v rámci DSC provozu se používá
 - pro identifikaci v rámci DSC provozu se používá devítimístný číselný kód MMSI (Maritime Mobile Service Identity), který se naprogramuje do kontroléru
8. dá se z MMSI lodě poznat pod jakou vlajkou pluje?
 - podle příslušného doporučení ITU první tři číslice (MID) kódu lodě označují stát v němž je loď registrována
9. jaké MMSI se použije při volání pobřežní stanice?
 - pobřežní stanice se volají devítimístným kódem, v němž se před MID (trojčíslí přidělené státu, z jehož území pobřežní stanice pracuje a jež používají k identifikaci jeho lodě) předřadí dvě nuly
10. je možné se pomocí DSC spojit s definovanou skupinou lodí?
 - DSC protokol umožňuje vyslat zprávu pro skupinu lodí vybraných podle určitého klíče (např. lodě pod jednou vlajkou nebo lodě přítomné v určité geografické oblasti)
11. MID České republiky je
 - 270
12. při volání skupiny lodí se před MID předřazuje
 - jedna nula
13. funkčnost VKV zařízení DSC se ověřuje
 - pouze pomocí nabídky „SELF TEST“ se jednou za den prověřuje činnost kontroléru, „živé“ testování na kanálu 70 s jinou stanicí je zakázáno
14. jakým způsobem drží SOLAS lodě poslechové hlídky v oblasti A1?
 - předpisy stanoví, že loď na moři musí mít na kanál 70 trvale nastaven přijímač, k němuž je připojen kontrolér připravený registrovat příchod

- DSC zpráv (v praxi se tento požadavek řeší použitím dvou VKV radiostanic, jedna sleduje fonický provoz, zejména kanál 16, druhá DSC kanál 70)
15. běžné (rutinní) volání pomocí DSC obsahuje
 - identifikaci volané stanice nebo volaných stanic, identifikaci volající stanice, informaci o typu spojení jež se má navázat a navrhovaný provozní kanál
 16. potvrzení běžného (rutinního) volání
 - pokud je potvrzení takového DSC volání vyžádáno, děje se také pomocí DSC volání (manuálně nebo automaticky) a jeho smyslem je, aby nedocházelo k automatickému opakování původního volání
 17. funkce tlačítka „Distress“ (někde se používá též označení SOS)
 - tlačítko je výrazně odlišeno, umístěno pod krytem a základní varianta tísňového volání se vyšle, jestliže tlačítko držíme stlačené nepřetržitě 5 až 6 sekund
 18. obsah základní varianty tísňového volání DSC
 - základní varianta obsahuje údaje DISTRESS, MMSI, polohu a čas, tedy údaje, které jsou do kontroléru již naprogramovány nebo se vkládají průběžně
 19. základní varianta tísňového volání DSC se vysílá
 - v situaci, kdy není čas na ruční vkládání dalších doplňujících údajů
 20. způsob vkládání údajů o poloze do tísňového volání DSC
 - výstup z přijímače GPS je přes rozhraní přiváděn do kontroléru DSC, takže údaj o poloze je zde aktualizován průběžně, navíc je možné vkládat údaj o poloze i ručně
 21. postup pro vysílání tísňového volání DSC
 - nastavit kanál 70, pokud čas dovolí zvolit na kontroléru povahu tísně, vložit polohu (pokud není údaj z GPS k dispozici), vložit čas platnosti polohy, zvolit druh následné komunikace, odeslat tísňové volání a po příjmu potvrzení tísňového volání přepnout na kanál 16
 22. opakování tísňového volání DSC
 - kontrolér opakuje vysílání tísňového volání automaticky vždy po 4 minutách dokud nepřijme od jiné stanice potvrzení nebo není vypnut
 23. proč má příjem tísňového volání DSC nejdříve potvrdit pobřežní stanice?
 - pokud má pobřežní stanice slabší signál nemusí tísňové volání na první pokus přijmout kompletně a čeká na jeho opakování, k tomu však nemusí z důvodu neuváženého/uspěchaného potvrzení lodí provozem DSC vůbec dojít, takže pobřežní stanice o tísňovém volání neví
 24. formát potvrzení tísňového volání DSC vysílaný pobřežní stanicí
 - ALL SHIPS, DISTRESS, MMSI stanice potvrzující tísňové volání, DISTRESS ACKNOWLEDGEMENT, MMSI loď v tísni, její poloha a čas platnosti, následná komunikace (převzato z původního volání)
 25. potvrzení tísňového volání DSC lodní stanicí
 - přes to, že kontrolér operátora vybízí k okamžitému potvrzení přijatého tísňového volání DSC postupem, nabízený acknowledgement neodesílat, přepnout na kanál 16 a sledovat tísňový provoz z lodě v tísni, té pak radiotelefonním provozem tísňové volání ve vhodném okamžiku potvrdit
 26. předávání tísňového volání DSC pobřežní stanicí (DISTRESS ALERT RELAY)

- pobřežní stanice takto alarmuje lodě, že v dané oblasti došlo k tísňové události, pokud inicializační tísňové volání či zprávu přijala na nestandardním kmitočtu nebo nebyl použit provoz DSC
27. předávání tísňového volání DSC lodní stanicí (DISTRESS ALERT RELAY)
 - loď předává tímto způsobem tísňové DSC volání pokud zjistí, že pobřežní stanice do 3 minut toto volání nepotvrdila
 28. nabídka pro specifikaci typu zprávy DISTRESS ALERT RELAY vysílané pobřežní stanicí
 - jsou 3 možnosti: ALL SHIPS, SHIPS IN PARTICULAR GEOGRAPHICAL AREA a INDIVIDUAL STATION
 29. jakou použije pobřežní stanice adresu u zprávy DISTRESS ALERT RELAY určené pro všechny lodě (ALL SHIPS)?
 - žádnou, adresa není potřeba
 30. jakou použije pobřežní stanice adresu u zprávy DISTRESS ALERT RELAY určené pro všechny lodě v určité geografické oblasti (SHIPS IN PARTICULAR GEOGRAPHICAL AREA)?
 - oblast bude definována dle nabídky v menu kontroléru (příslušného doporučení ITU)
 31. jakou použije pobřežní stanice adresu u zprávy DISTRESS ALERT RELAY určené pro konkrétní loď (INDIVIDUAL STATION)?
 - použije se MMSI této stanice
 32. DSC volání DISTRESS ALERT RELAY vyslaného pobřežní nebo lodní stanicí všem lodím potvrzují lodní stanice
 - radiotelefonním provozem na kanálu 16
 33. potvrzování DISTRESS ALERT RELAY vyslaného lodí pro pobřežní stanici
 - toto volání pobřežní stanice potvrdí použitím DSC distress relay acknowledgement
 34. pilnostní zprávy a DSC
 - pilnostní zprávy se nejprve ohlásí pilnostním voláním DSC na kanálu 70, v němž se uvede na kterém kanálu (zpravidla 16) se bude pilnostní zpráva následně vysílat radiotelefonem
 35. potvrzování příjmu pilnostních volání DSC provozem
 - příjem pilnostních volání DSC se na kanálu 70 zásadně nepotvrzuje, loď pouze přepne na ohlášený kanál a přijme pilnostní zprávu
 36. bezpečnostní zprávy a DSC
 - bezpečnostní zprávy se nejprve ohlásí bezpečnostním voláním DSC na kanálu 70, v němž se uvede, na kterém kanálu (jiném než 16) se bude bezpečnostní zpráva následně vysílat radiotelefonem
 37. potvrzování příjmu bezpečnostních volání DSC provozem
 - příjem bezpečnostních volání DSC se na kanálu 70 zásadně nepotvrzuje, loď pouze přepne na ohlášený kanál a přijme bezpečnostní zprávu
 38. jaký EPIRB je předepsán pro GMDSS oblast A1?
 - je možné použít všechny druhy, tj. VHF EPIRB, Cospas-Sarsat EPIRB i EPIRB Inmarsat
 39. jak se aktivuje EPIRB?
 - aktivuje se manuálně nebo automaticky po vynoření se z hloubky 4 m, v níž se při potápění loď automaticky uvolní z držáku
 40. co jsou NON-SOLAS lodě?
 - jsou to lodě na něž se nevztahuje úmluva SOLAS, tzn. lodě, které nejsou určeny pro přepravu cestujících (passenger ship) a nákladní lodě

s nosností menší než 300 tun (patří sem i malá sportovní a rekreační plavidla)

41. hláskovací abeceda (česká/anglická)
A - Adam / Alpha E - Emil / Echo I - Ivan / India
42. hláskovací abeceda (česká/anglická)
B - Božena / Bravo F - František / Foxtrott J - Josef / Juliett
43. hláskovací abeceda (česká/anglická)
C - Cyril / Charlie G - Gustav / Golf K - Karel / Kilo
44. hláskovací abeceda (česká/anglická)
D - David / Delta H - Helena / Hotel L - Ludvík / Lima
45. hláskovací abeceda (česká/anglická)
M - Marie / Mike Q - Quido / Quebec U - Urban / Uniform
46. hláskovací abeceda (česká/anglická)
N - Norbert / November R - Rudolf / Romeo V - Václav / Victor
47. hláskovací abeceda (česká/anglická)
O - Otakar / Oscar S - Svatopluk / Sierra W - dvojité V / Whisky
48. hláskovací abeceda (česká/anglická)
P - Petr / Papa T - Tomáš / Tango X - Xaver / X-ray
49. hláskovací abeceda (česká/anglická)
Y - Ypsilon / Yankee Z - Zuzana / Zulu
50. správný Q-kód pro „radiotelefonní komunikace na 156,8 MHz“
- QOC
51. správný Q-kód pro „schopnost plavidla k přijetí selektivního volání“
- QOL
52. správný Q-kód pro „název nebo jméno stanice“
- QRA
53. správný Q-kód pro „jste/jsem připraven“
- QRV
54. správný Q-kód pro „kdo mne volán?“
- QRZ
55. správný Q-kód pro „potvrzení příjmu“
- QSL
56. správná zkratka pro „Mezinárodní námořní organizace“
- IMO
57. správná zkratka pro „mezinárodní Úmluva o bezpečnosti lidského života na moři“
- SOLAS
58. správná zkratka pro „identifikační číslo námořní pohyblivé služby“
- MMSI
59. správná zkratka pro „rádiová bóje označující místo katastrofy“
- EPIRB
60. správná zkratka pro „koordinovaný světový čas“
- UTC

c) **elektrotechnika a radiotechnika:**

/viz. odst. 2 písm. c) – str. 11/

Vyhodnocení písemné zkoušky

- (1) Uchazeč o získání průkazu odborné způsobilosti podle § 2 písm. a), c), e) a g) vyhlášky písemnou zkoušku z předmětu radiokomunikační předpisy úspěšně složil, jestliže správně odpověděl alespoň na 90 % otázek testu z tohoto předmětu.
- (2) Uchazeč o získání průkazu odborné způsobilosti podle § 2 písm. b), d), f), j) a k) vyhlášky písemnou zkoušku z předmětu radiokomunikační předpisy úspěšně složil, jestliže správně odpověděl alespoň na 70 % otázek testu z tohoto předmětu.
- (3) Uchazeč o získání průkazu odborné způsobilosti podle § 2 písm. a) až g), j) a k) vyhlášky písemnou zkoušku z předmětu radiokomunikační provoz úspěšně složil, jestliže správně odpověděl alespoň na 90 % otázek testu z tohoto předmětu.
- (4) Uchazeč o získání průkazu odborné způsobilosti podle § 2 písm. a) až g), j) a k) vyhlášky písemnou zkoušku z předmětu elektrotechnika a radiotechnika úspěšně složil, jestliže správně odpověděl alespoň na 90 % otázek testu z tohoto předmětu.

B. Ústní zkouška – osnovy

- (1) Průkaz odborné způsobilosti podle § 2 písm. a) vyhlášky (*všeobecný průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby*):

I. Komunikace v anglickém jazyce:

- a) četba a překlad textu z angličtiny do českého jazyka a naopak. Tato znalost se prověřuje z části I. – SPOJOVACÍ POSTUPY leteckého předpisu L (FRAZEOLOGIE) – Radiotelefonní postupy a letecká frazeologie a terminologie pro poskytování letových provozních služeb a provádění letů nebo z informačních zpráv NOTAM,
- b) porozumění jednoduché komunikaci v anglickém jazyce mezi leteckou a letadlovou stanicí z náslechu a schopnosti vytvoření odpovídající reakce na vyslechnutou zprávu; Při tom se předpokládá znalost letecké frazeologie v předepsaném rozsahu (viz. níže),
- c) hláskování vybraných slov v české i anglické hláskovací abecedě.

II. Znalost letecké frazeologie a terminologie:

- a) znalost základních definic podle Předpisu L10/II o civilní letecké telekomunikační službě, Svazek II – Spojovací postupy, HLAVA 1, Definice,
- b) znalost ustanovení Předpisu L10/II o civilní letecké telekomunikační službě, Svazek II – Spojovací postupy, HLAVA 5 Letecká pohyblivá služba – znalost přesného významu slov a frází používaných v letecké pohyblivé službě
- c) znalost a správná výslovnost používaných zkratk a Q-kódů.

Letecký předpis L a L10/II je dostupný na webových stránkách Řízení letového provozu, s. p. (<http://lis.rlp.cz>) v sekci Letecké předpisy.

- (2) Průkaz odborné způsobilosti podle § 2 písm. e) (*všeobecný průkaz radiotelefonisty pohyblivé radiotelefonní služby*), j) (*všeobecný průkaz operátora námořní pohyblivé služby (LRC)*), a k) (*omezený průkaz operátora námořní pohyblivé služby (SRC)*) vyhlášky.

Komunikace v anglickém jazyce:

- a) četba a překlad textu z angličtiny do českého jazyka a naopak. Tato znalost se prověřuje z vybraných kapitol anglického vydání Radiokomunikačního řádu (RŘ) nebo Příručky pro námořní pohyblivou službu (Manual for use by the Maritime Mobile and Maritime Mobile-Satellite Services). Přehled vybraných článků je k dispozici v [Příloze 1](#) těchto osnov,

- b) základní znalost anglického jazyka na úrovni dostatečné pro účinné vedení tísňové, pilnostní a bezpečnostní komunikace, správně porozumění jednoduché komunikaci v anglickém jazyce mezi radiostanicemi z náslechu a vytvoření jednoduché zprávy,
- c) námořní terminologie, frazeologie a významu signálů a zkratk používaných v námořní pohyblivé službě, hláskování vybraných slov v české i anglické hláskovací abecedě.

Pro přípravu na tuto část zkoušky je vhodné použít publikaci „Námořní radiokomunikace II radiotelefonie a GMDSS“ (ISBN 80-903551-1-0), nebo také Slovník námořní terminologie „Standard Marine Navigational Vocabulary“

<http://www.rtna.ac.th/article/Standard%20Marine%20Navigational%20Vocabulary.pdf>

Požadavky pro průkaz odborné způsobilosti podle § 2 písm. e) vyhlášky jsou uvedeny v Dodatku č. 13 RŘ.

Požadavky pro průkaz odborné způsobilosti podle § 2 písm. j) vyhlášky vycházejí z Doporučení CEPT/ERC/REC 31-05 (Bonn 1994).

Požadavky pro průkaz odborné způsobilosti podle § 2 písm. k) vyhlášky vycházejí z Doporučení CEPT/ERC/REC 31-04 (Nicosia 1994).

Dokumenty CEPT jsou k dispozici na internetových stránkách ERO:

<http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/Word/REC3104E.DOC>

<http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/Word/REC3105E.DOC>

- (3) Průkaz odborné způsobilosti podle § 2 písm. c) (*všeobecný průkaz operátora námořní pohyblivé služby (GOC)*) a d) (*omezený průkaz operátora námořní pohyblivé služby (ROC)*) vyhlášky

Komunikace v anglickém jazyce v rozsahu příslušného rozhodnutí CEPT:

- d) schopnost užívat jazyk anglický, slovem i písmem, na úrovni dostatečné pro vedení komunikace vztahující se k bezpečnosti života na moři a schopnost porozumět anglické komunikaci z náslechu, schopnost vytvoření odpovídající reakce na vyslechnutou zprávu,
- e) schopnost správně přečíst a přeložit jednoduchý text z angličtiny do českého jazyka a naopak. Tato znalost se prověřuje z vybraných kapitol anglického vydání RŘ nebo Příručky pro námořní pohyblivou službu (Manual for use by the Maritime Mobile and Maritime Mobile-Satellite Services). Přehled požadovaných článků je k dispozici v [Příloze 1](#) těchto osnov,
- f) znalost námořní terminologie, frazeologie a významu signálů a zkratk používaných v námořní pohyblivé službě, schopnost hláskovat podle české i anglické hláskovací abecedy vybrané slovo.

Pro přípravu na tuto část zkoušky je vhodné použít publikaci „Námořní radiokomunikace II – radiotelefonie a GMDSS“ (ISBN 80-903551-1-0), pro fráze, zkratky a radiotelefonní postupy pak Slovník námořní terminologie „Standard Marine Navigational Vocabulary“

<http://www.rtna.ac.th/article/Standard%20Marine%20Navigational%20Vocabulary.pdf>

Požadavky pro průkazy odborné způsobilosti podle § 2 písm. c) a d) vyhlášky vycházejí z Rozhodnutí CEPT/ERC/DEC/(99)01. Rozhodnutí CEPT je k dispozici na stránkách ERO:

<http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/Word/DEC9901E.DOC>

C. Praktická zkouška z telegrafie

(1) Praktická zkouška z telegrafie (jen uchazeči o průkaz odborné způsobilosti podle § 2 písm. g) vyhlášky):

- a) základní pravidla radiotelegrafního a radiotelefonního provozu, včetně postupů při vysílání tísňových, pilnostních a bezpečnostních signálů a zpráv,
- b) zkratky a značky používané v radiotelegrafním a radiotelefonním provozu,

- c) schopnost ručně vysílat v Morseově abecedě a správně sluchem přijímat a zapsat kódové skupiny (směs písmen, číslic a rozdělovacích znamének) rychlostí 15 (patnáct) skupin za minutu a text v otevřené řeči rychlostí 20 (dvacet) slov za minutu. Přitom každá kódová skupina obsahuje pět značek a za průměrné slovo textu v otevřené řeči se bere slovo o pěti písmenech. Každá číslice nebo rozdělovací znaménko se počítají za dvě značky. Zkouška z vysílání a zkouška z příjmu trvají každá zpravidla 5 minut.

(2) Praktickou zkoušku z telegrafie podle odst. 1. mohou vykonat na vlastní žádost i uchazeči o průkaz odborné způsobilosti podle § 2 písm. h) a i) vyhlášky (amatérská radiokomunikační služba).

*čj. 64 007/2008-613
odbor správy kmitočtového spektra*